

IBM Spectrum Protect Suite  
Front End



# 授权指南

*V 8.1*



IBM Spectrum Protect Suite  
Front End



# 授权指南

*V 8.1*

注：

在使用此信息及其支持的产品前，请阅读第 63 页的『声明』中的信息。

此修订版适用于 IBM Spectrum Protect Suite - Front End V8.1.0 以及所有后续发行版和修订版，直到在新版本中另有声明为止。

© Copyright IBM Corporation 2014, 2016.

---

# 目录

<b>第 1 章 产品概述 . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>第 5 章 通过特定于应用程序的命令测量前端容量 . . . . .</b>	<b>45</b>
数据测量方式 . . . . .	2	IBM Spectrum Protect for Databases. . . . .	45
常见问题及解答 . . . . .	6	IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning . . . . .	48
前端 TB 定义 . . . . .	8	IBM Spectrum Protect Snapshot . . . . .	51
按产品列出的前端定义 . . . . .	9	IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for Microsoft Exchange Server. . . . .	54
前端测量工作表 . . . . .	10	IBM Spectrum Protect for Space Management . . . . .	55
<b>第 2 章 通过脚本来测量前端容量 . . . . .</b>	<b>17</b>	IBM Spectrum Protect for SAN . . . . .	56
<b>第 3 章 手动测量前端容量 . . . . .</b>	<b>21</b>	IBM Spectrum Protect for Virtual Environments: Data Protection for VMware . . . . .	56
中央报告工具 . . . . .	22	<b>第 6 章 IBM Spectrum Protect API 备份 . . . . .</b>	<b>59</b>
<b>第 4 章 按产品列出的命令行自变量 . . . . .</b>	<b>27</b>	<b>附录. 此版本中不再包含产品的脚本 . . . . .</b>	<b>61</b>
IBM Spectrum Protect Extended Edition . . . . .	27	<b>声明 . . . . .</b>	<b>63</b>
IBM Spectrum Protect for Mail . . . . .	29		
IBM Spectrum Protect for Databases. . . . .	31		
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning . . . . .	33		
IBM Spectrum Protect Snapshot . . . . .	36		
IBM Spectrum Protect for Space Management . . . . .	40		
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments . . . . .	41		



---

## 第 1 章 产品概述

IBM Spectrum Protect Suite - Front End 提供了灵活的按使用量付费的数据保护。

IBM Spectrum Protect Suite - Front End 包含以下功能部件：

- 包含八款 IBM Spectrum Protect 产品的捆绑包
- 根据前端太字节度量值进行定价及授权
- 安装所需数目的捆绑组件，以帮助保护环境

IBM Spectrum Protect Suite Entry - Front End 包含以下功能部件：

- 包含八款 IBM Spectrum Protect 产品的捆绑包
- 根据前端太字节度量值进行定价及授权
- 安装所需数目的捆绑组件，以帮助保护环境
- 基于单位太字节收费度量值进行定价，总量上限为 100 太字节的数据
- 支持每个企业最多有两个 IBM Spectrum Protect 服务器的存储环境

除非另有说明，否则在本文档中，名称 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 可表示以下两种产品：

- IBM Spectrum Protect Suite - Front End
- IBM Spectrum Protect Suite Entry - Front End

### 可用的产品

这两款 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 产品均包含下列 IBM Spectrum Protect 产品：

#### **IBM Spectrum Protect Snapshot 8.1**

针对应用程序和文件系统的高级快照备份及复原功能。

#### **IBM Spectrum Protect for Databases 8.1**

对 Oracle 和 Microsoft SQL 数据进行非破坏性保护

#### **IBM Spectrum Protect Extended Edition 8.1**

高度可伸缩的企业级备份和复原、归档和灾难恢复

#### **IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning 8.1**

有效、一致且可靠地保护重要的 SAP 数据库系统

#### **IBM Spectrum Protect for Mail 8.1**

保护 Microsoft Exchange Server 数据的安全，并提供 Microsoft Exchange Server 对象的精细还原处理

#### **IBM Spectrum Protect for Space Management 8.1**

通过除去不活动数据，回收联机磁盘空间

#### **IBM Spectrum Protect for SAN 8.1**

最大限度增加 IBM Spectrum Protect 服务器和客户端计算机的存储网络连接数

## IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 8.1

对 VMware 环境和 Microsoft Hyper-V 环境进行高级保护和灵活恢复

---

### 数据测量方式

IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量定价及授权基于所保护主要数据大小的单位太字节 (TB) 费用。

您无需许可复制的数据。

IBM Spectrum Protect Suite - Front End 将测量以下数据以进行授权：

#### 文件系统备份

测量受保护文件的活动备份。活动备份由最近备份的文件组成。此备份代表将受保护文件复原到最新恢复点时要恢复的数据。

#### IBM Spectrum Protect Snapshot 备份

测量应用程序的受保护主要数据的利用大小。事务日志文件不会包括在授权测量中。

#### 所有其他应用程序备份

测量应用程序的受保护主要数据的利用大小。事务日志文件不会包括在授权测量中。

注：本指南中描述的方法用于规划和估算。


IBM Spectrum Protect Suite - Front End 使用二进制 TB 测量：

1 TB =  $2^{40}$  = 1 099 511 627 776 字节

通过完成以下步骤测量 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 产品的容量：按照以下顺序完成测量过程：

#### 1. 测量受保护数据的前端容量：

##### 在操作中心中测量

要动态监视容量使用情况，请使用操作中心提供的授权计算（ > 授权）。请参阅操作中心中的联机帮助以及客户机产品文档以获取其他信息。

##### 通过脚本进行测量

针对 IBM Spectrum Protect 服务器或应用程序服务器运行提供的脚本。使用中央报告工具创建摘要报告。

##### 通过特定于应用程序的命令进行测量

使用特定于应用程序的命令来计算前端容量测量。对于每个应用程序，都提供了逐步过程。

- 将测量输出文件置于中央位置，例如文件服务器上的目录。
- 重复步骤 1 和步骤 2，直到所有输出数据都存在于中央位置为止。
- 对输出文件运行“中央报告工具”。此程序将解析所有的输出文件，以创建最终输出测量。
- 如果还计算了特定于应用程序的命令测量，请使用下列其中一种方法将这些测量与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加：



- 将受保护 TB 总计手动输入到"中央报告工具"中，如第 21 页的第 3 章，『手动测量前端容量』所述。
- 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。 将这些结果与自动化"中央报告工具"输出 (.TXT、.CSV 或 .JSON) 相结合，以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。

## IBM Spectrum Protect Suite - Front End 测量脚本

表 1. 用于 Linux 系统的 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 测量脚本

用于 Linux 系统的脚本	名称	描述
dsmfecc	中央报告工具	命令行界面，用于创建单个 XML 报告和摘要报告。
dsmfecc-00.pl	IBM Spectrum Protect Extended Edition 测量脚本	查询 IBM Spectrum Protect 环境，以报告所有 IBM Spectrum Protect 备份/归档客户机的前端容量。
dsmfecc-02.pl	Data Protection for Oracle 测量脚本	<p>查询应用程序服务器，以报告所有 Oracle Server 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：必须存在供 Oracle 实例所有者使用的 Oracle Server 连接。</p>
dsmfecc-03.pl	Data Protection for SAP for DB2 测量脚本	<p>查询应用程序服务器，以报告所有 SAP for DB2 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：必须存在供 DB2 实例所有者使用的 SAP Database Server 连接。</p>
dsmfecc-04.pl	Data Protection for SAP for Oracle 测量脚本	<p>查询应用程序服务器，以报告所有 SAP for Oracle 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：必须存在供 Oracle 实例所有者使用的 SAP Database Server 连接。</p>
dsmfecc-05.pl	Data Protection for SAP HANA	查询应用程序服务器，以报告所有 SAP HANA 数据库的前端容量。
dsmfecc-08.pl	IBM Spectrum Protect for Space Management 测量脚本	查询 IBM Spectrum Protect 环境，以报告所有迁移前和迁移后文件的前端容量。
dsmfecc-10.pl	Data Protection for VMware 测量脚本	<p>查询应用程序服务器，以报告所有 VMware 虚拟机的前端容量。</p> <p>先决条件：在发出 dsmfecc-10.pl 的系统上，必须安装 VMware vSphere PowerCLI。</p>

表 1. 用于 Linux 系统的 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 测量脚本 (续)

用于 Linux 系统的脚本	名称	描述
dsmfecc-15.pl	IBM Spectrum Protect Snapshot for DB2 测量脚本	<p>查询 IBM Spectrum Protect Snapshot 环境，以报告所有 DB2 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：您必须是应用程序实例所有者才能运行此脚本。</p>
dsmfecc-16.pl	IBM Spectrum Protect Snapshot for Oracle 测量脚本	<p>查询 IBM Spectrum Protect Snapshot 环境，以报告所有 Oracle 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：您必须是应用程序实例所有者才能运行此脚本。</p>
dsmfecc-17.pl	SAP 环境中的 IBM Spectrum Protect Snapshot for Oracle 测量脚本	<p>查询 IBM Spectrum Protect Snapshot 环境，以报告 SAP 环境中所有 Oracle 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：您必须是应用程序实例所有者才能运行此脚本。</p>
dsmfecc-18.pl	IBM Spectrum Protect Snapshot for Custom Applications 测量脚本	<p>查询 IBM Spectrum Protect Snapshot 环境，以报告所有文件系统或定制应用程序的前端容量。</p> <p>先决条件：您必须是 IBM Spectrum Protect Snapshot 实例所有者才能运行此脚本。</p>

表 2. IBM Spectrum Protect Suite - Front End 针对 Microsoft Windows 的 测量脚本

用于 Microsoft Windows 的文件	名称	描述
dsmfecc.exe	中央报告工具	命令程序，用于创建单个 XML 报告和摘要报告。
dsmfecc-00.ps1	IBM Spectrum Protect Extended Edition 测量脚本	<p>查询 IBM Spectrum Protect 环境，以报告所有 IBM Spectrum Protect 备份/归档客户机的前端容量。</p> <p>在 Windows PowerShell 中运行此脚本。</p>

表 2. IBM Spectrum Protect Suite - Front End 针对 Microsoft Windows 的 测量脚本 (续)

用于 Microsoft Windows 的文件	名称	描述
dsmfecc-01.ps1	Data Protection for Microsoft SQL Server 测量脚本	<p>查询应用程序服务器，以报告所有 Microsoft SQL Server 数据库的前端容量。</p> <p>在 Windows PowerShell 中运行此脚本。</p> <p>先决条件：必须存在供此 shell 使用的 Microsoft SQL Server 连接。</p>
dsmfecc-02.ps1	Data Protection for Oracle 测量脚本	<p>查询应用程序服务器，以报告所有 Oracle Server 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：必须存在供 Oracle 实例所有者使用的 Oracle Server 连接。</p>
dsmfecc-03.ps1	Data Protection for SAP for DB2 测量脚本	<p>查询应用程序服务器，以报告所有 SAP for DB2 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：必须存在供 DB2 实例所有者使用的 SAP Database Server 连接。</p>
dsmfecc-04.ps1	Data Protection for SAP for Oracle 测量脚本	<p>查询应用程序服务器，以报告所有 SAP for Oracle 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：必须存在供 Oracle 实例所有者使用的 SAP Database Server 连接。</p>
dsmfecc-06.ps1	Data Protection for Microsoft Exchange Server 测量脚本	<p>查询应用程序服务器，以报告所有 Microsoft Exchange Server 数据库的前端容量。</p> <p>在 Windows PowerShell 中运行此脚本。</p> <p>先决条件：必须存在供此 shell 使用的 Microsoft Exchange Server 连接。</p>
dsmfecc-10.ps1	Data Protection for VMware 测量脚本	<p>查询应用程序服务器，以报告所有 VMware 虚拟机的前端容量。</p> <p>先决条件：在发出 dsmfecc-10.ps1 的系统上，必须安装 VMware vSphere PowerCLI。</p>

表 2. IBM Spectrum Protect Suite - Front End 针对 Microsoft Windows 的 测量脚本 (续)

用于 Microsoft Windows 的文件	名称	描述
dsmecc-11.ps1	Data Protection for Microsoft Hyper-V 测量脚本	查询应用程序服务器，以报告所有 Hyper-V 虚拟机的前端容量。
dsmecc-13.ps1	IBM Spectrum Protect Snapshot for Microsoft Exchange Server 测量脚本	<p>查询 IBM Spectrum Protect Snapshot 环境，以报告所有 Microsoft Exchange Server 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>您必须有权运行 IBM Spectrum Protect Snapshot 命令行界面以及运行 Windows 管理命令。</li> <li>您必须使用 Windows PowerShell V3 或更高版本。</li> </ul>
dsmecc-14.ps1	IBM Spectrum Protect Snapshot for Microsoft SQL Server 测量脚本	<p>查询 IBM Spectrum Protect Snapshot 环境，以报告所有 Microsoft SQL Server 数据库的前端容量。</p> <p>先决条件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>您必须有权运行 IBM Spectrum Protect Snapshot 命令行界面以及运行 Windows 管理命令。</li> <li>您必须使用 Windows PowerShell V3 或更高版本。</li> </ul>
dsmecc-18.ps1	IBM Spectrum Protect Snapshot for Custom Applications 测量脚本	<p>查询 IBM Spectrum Protect Snapshot 环境，以报告所有文件系统或定制应用程序的前端容量。</p> <p>先决条件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>您必须有权运行 IBM Spectrum Protect Snapshot 命令行界面以及运行 Windows 管理命令。</li> <li>您必须使用 Windows PowerShell V3 或更高版本。</li> </ul>

## 常见问题及解答

您可以在此主题中查找多个常见问题及解答。

- 我已知前端容量：如何在不对所有应用程序运行测量脚本的情况下生成摘要报告？

指定“中央报告工具”的 `fastpath` 参数。有关更多信息，请参阅第 22 页的『中央报告工具』。

- 如何在 *Windows*、*Linux* 或 *AIX* 系统上运行工具？

请打开命令提示符，然后转至在其中解压缩 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 测量工具的目录。有关如何打开命令提示符的指示信息，请参阅操作系统文档。运行某些测量工具时，需要具有 root 用户权限（Linux 或 AIX）或管理员权限（Windows）。

- 我的 IBM Spectrum Protect 服务器无法在 *Windows*、*Linux* 或 *AIX* 系统上运行。如何才能测量前端容量？

下列产品的测量脚本使用管理连接来查询 IBM Spectrum Protect 服务器：

- Data Protection for VMware
- IBM Spectrum Protect Extended Edition

测量脚本可以在任何已安装 IBM Spectrum Protect 备份/归档客户机的节点上运行。因此，IBM Spectrum Protect 服务器操作系统或硬件不会影响数据收集。

下列产品的测量脚本可以在任何连接到受保护应用程序的 Linux 或 Windows 节点上运行：

- Data Protection for Microsoft Exchange Server
- Data Protection for Microsoft Hyper-V
- Data Protection for Microsoft SQL Server
- Data Protection for Oracle
- Data Protection for SAP for DB2
- Data Protection for SAP for Oracle
- Data Protection for SAP HANA
- IBM Spectrum Protect for Space Management

因此，不会对 IBM Spectrum Protect 服务器执行查询。

- 我可以使用哪些参数来运行测量脚本？

第 27 页的第 4 章，『按产品列出的命令行自变量』提供了各个产品测量脚本的命令行参数、语法和示例。

- 压缩设置如何影响容量测量？

备份操作期间应用于数据的压缩设置不会反映在容量测量中。但是，影响生产服务器上的主数据大小的压缩设置会反映在容量测量中。例如，如果压缩设置使得数据库中使用的存储空间较少，那么将返回减小后的容量测量。

- 数据库事务日志文件是否包括在容量测量中？

除非独立于数据库备份由 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 进行备份，否则事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权容量测量中。

- 如何测量在虚拟机访客分区中运行的应用程序的容量？

访客分区内应用程序的前端容量测量取决于应用程序类型以及数据保护方式：

- 如果以访客身份运行下列其中一款产品，请使用特定于应用程序的工具来测量前端容量：
  - Data Protection for Microsoft Exchange Server
  - Data Protection for Microsoft SQL Server
  - Data Protection for Oracle
- 如果以访客身份同时使用 IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 和代理程序来保护虚拟机，那么只需测量一次利用大小。 请参阅描述如何测量 VMware 容量的章节。
- 如果以访客身份运行 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client，请参阅描述如何测量该组件的前端容量的章节。
- 如果以访客身份运行 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client，并且还使用 IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 来保护访客，请参阅描述如何测量这些产品的前端容量的章节。
- 我在哪里可以找到与 *IBM Spectrum Protect Suite - Front End* 捆绑在一起的 *IBM Spectrum Protect* 产品的文档？

在特定于版本的 IBM Spectrum Protect Suite 信息门户网站中提供了 IBM Spectrum Protect 产品的文档的链接。在 IBM Spectrum Protect Suite 产品中可以找到信息门户网站。

- 如何获取客户支持？

IBM 软件支持仅可用于随 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 产品标识 (PID) 一起购买的功能。未涵盖授权工具。当您联系 IBM 软件支持时，指定下表中的一个 PID 才能获得授权协助。

表 3. IBM Spectrum Protect Suite - Front End PID

产品	PID
IBM Spectrum Protect Suite - Front End	5725-X07
IBM Spectrum Protect Suite Entry - Front End	5725-X08 或 5641-FEA

## 前端 TB 定义

被许可方必须获得对程序所保护的数据总量的充分授权。对于 IBM Spectrum Protect Suite - Front End，“程序”是指捆绑包中包括的 IBM Spectrum Protect 产品。因此，客户必须取得 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 捆绑包中任意或全部产品所保护的太字节 (TB) 总数的授权。要了解特定的许可条款，请参阅产品许可证。

表 4 提供要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End TB 授权来授予使用权的每款捆绑产品及对象的摘要。

表 4. 前端太字节定义

产品	保护的對象
IBM Spectrum Protect for Databases	数据库（不包括事务日志和副本数据库副本）的利用大小。

表 4. 前端太字节定义 (续)

产品	保护的對象
IBM Spectrum Protect Extended Edition	活动备份。
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning	数据库（不包括日志文件）的利用大小。
IBM Spectrum Protect Snapshot	受保护数据库或应用程序的利用大小。
IBM Spectrum Protect for Mail	Microsoft Exchange Server: 数据库（不包括事务日志和副本数据库副本）的利用大小。
IBM Spectrum Protect for Space Management	最佳实践是先执行备份，然后再进行空间管理迁移。IBM Spectrum Protect Extended Edition 活动备份将用于此测量。如果 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 未备份所迁移的文件，那么将使用所迁移文件的迁移前大小和迁移后大小。
IBM Spectrum Protect for SAN	此产品用于移动已由 IBM Spectrum Protect 客户机进行保护和测量的数据。无需测量此产品即可进行授权。
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments	受保护虚拟机的利用大小。

## 按产品列出的前端定义

表 5 提供与 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 产品捆绑包随附的每个产品相关联的产品详细描述及测量标准。

表 5. 按产品列出的前端定义

产品	测量标准摘要
IBM Spectrum Protect Extended Edition	针对 IBM Spectrum Protect 服务器运行测量脚本。此脚本用于聚集每个 IBM Spectrum Protect 服务器的 IBM Spectrum Protect Extended Edition 客户机的活动数据。
IBM Spectrum Protect for Databases: Data Protection for Microsoft SQL Server	针对应用程序服务器运行测量脚本。此脚本用于聚集受保护 Microsoft SQL Server 数据库的利用大小。  在第 45 页的『Data Protection for Microsoft SQL Server』中还提供了使用 <b>sp_spaceused</b> 命令的手动过程。
IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for Microsoft Exchange Server	针对应用程序服务器运行测量脚本。此脚本用于聚集受保护 Microsoft Exchange Server 2007（或更高版本）数据库的利用大小。  在 Data Protection for Microsoft Exchange Server 中还提供了使用 <b>Get-MailboxDatabase -status</b> 命令的手动过程。

表 5. 按产品列出的前端定义 (续)

产品	测量标准摘要
IBM Spectrum Protect for Databases: Data Protection for Oracle	<p>针对应用程序服务器运行测量脚本。此脚本用于聚集主要受保护 Oracle 数据库的利用大小。</p> <p>在第 46 页的『Data Protection for Oracle』中还提供了使用 <b>select sum</b> 命令的手动过程。</p>
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning	<p>针对 SAP Database Server 运行测量脚本。此脚本用于聚集受保护数据库的利用大小。</p> <p>在第 48 页的『IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning』中还提供了手动过程。</p>
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments: Data Protection for VMware	<p>针对应用程序服务器运行测量脚本。此脚本用于聚集所有 VMware 虚拟机的利用大小。</p> <p>在 Data Protection for VMware 中还提供了使用 VMware vSphere PowerCLI <b>get-vm</b> 命令的手动过程。</p>
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments: Data Protection for Microsoft Hyper-V	<p>针对应用程序服务器运行测量脚本。此脚本用于聚集所有虚拟机的利用大小。</p>
IBM Spectrum Protect for SAN	不适用
IBM Spectrum Protect for Space Management	<p>针对 IBM Spectrum Protect 环境运行测量脚本。此脚本用于聚集所有迁移前和迁移后数据的利用大小。</p> <p>在第 55 页的『IBM Spectrum Protect for Space Management』中还提供了使用 <b>dsmdf</b> 命令的手动过程。</p>
IBM Spectrum Protect Snapshot	<p>针对 IBM Spectrum Protect Snapshot 支持的环境运行测量脚本。此脚本用于聚集受保护数据库或应用程序的利用大小。</p> <p>在第 51 页的『IBM Spectrum Protect Snapshot』中提供了使用 <b>diskpart</b> (Windows 文件系统) 或 <b>df</b> (Linux 或 UNIX 文件系统) 命令的手动过程。必须手动将生成的大小添加到受保护的应用程序和数据库的大小。</p>

## 前端测量工作表

当您准备测量环境中的前端容量时，请打印此工作表作为参考。

有关特定于产品的参数的信息，请参阅第 27 页的第 4 章，『按产品列出的命令行自变量』。

要测量环境中的前端容量，请完成下列步骤：

- 在 Linux 或 Microsoft Windows 系统上运行 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 工具：
  - 从以下 FTP 下载站点下载适用于您的操作系统的 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 测量工具：

```
ftp://public.dhe.ibm.com/storage/tivoli-storage-management/front_end_capacity_measurement_tools
```



Linux dsmfecc-linux.tar.gz

Windows dsmfecc-windows.zip

- 使用以下命令来解压缩工具：

Linux tar -zxvf dsmfecc-linux.tar.gz

Windows unzip -l dsmfecc-windows.zip

2. 从 IBM Spectrum Protect 服务器收集数据。记录环境中的 IBM Spectrum Protect 服务器名称：

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

从任何来自 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 的活动备份收集数据。

针对 Linux 操作系统或 UNIX 平台上每个安装了 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 的 IBM Spectrum Protect 服务器，使用此命令语法。IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 必须配置为连接到 IBM Spectrum Protect 服务器：

```
dsmfecc-00.pl --tsmusername=user name --tspassword=password  
--namespace=[NODENAME | *] --applicationentity=[filespace | *]  
--directory=output directory
```

针对 Windows 上每个安装了 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 的 IBM Spectrum Protect 服务器，使用此命令语法。IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 必须配置为连接到 IBM Spectrum Protect 服务器：

```
dsmfecc-00.ps1 -tsmusername user name -tspassword password  
-namespace [NODENAME | *] -applicationentity [filespace | *]  
-directory output directory
```

Linux 此示例查询 IBM Spectrum Protect 服务器上所有客户机节点的前端容量：

```
dsmfecc-00.pl --tsmusername=admin --tspassword=adminpw --namespace=*  
--applicationentity=/SMSVT/mmfs1 --directory=/space/fe/srv1.out
```

3. 从环境中的任何受保护 Oracle 数据库收集数据。记录环境中的 Oracle 数据库名称及其操作系统：

- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。

对 Linux 上的每个 Oracle 服务器使用此命令语法：

```
dsmfecc-02.pl --namespace=name --applicationusername=user name  
--directory=output directory
```

对 Windows 上的每个 Oracle 服务器使用此命令语法：

```
dsmfec-02.ps1 -namespace name -applicationusername user name  
-directory output directory
```

**Windows** 此示例使用现有的数据库管理员帐户 SYSDBA 来查询前端容量。它使用名称 Test 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfeca\_out 目录:

```
> .\dsmfeca-02.ps1 -namespace test -applicationusername sysdba -directory .
```

4. 从环境中的任何受保护 Microsoft SQL Server 数据库收集数据。记录环境中的数据库名称:

- Microsoft SQL Server 数据库 \_\_\_\_\_
- Microsoft SQL Server 数据库 \_\_\_\_\_
- Microsoft SQL Server 数据库 \_\_\_\_\_
- Microsoft SQL Server 数据库 \_\_\_\_\_

对每个 Microsoft SQL Server 使用此命令语法:

```
dsmfeca-01.ps1 -namespace name -applicationentity database  
-directory output directory
```

**Windows** 此示例查询当前 Microsoft SQL Server 数据库的前端容量。它使用名称 peter 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录:

```
> .\dsmfeca-01.ps1 -applicationentity "." -namespace peter -directory .
```

5. 从环境中的任何受保护 SAP for DB2 数据库收集数据。记录环境中的 SAP for DB2 数据库名称及其操作系统:

- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。

对 Linux 上的每个 SAP Database Server 使用此命令语法:

```
dsmfeca-04.pl --namespace=name --applicationusername=name  
--directory=output directory
```

对 Windows 上的每个 SAP Database Server 使用此命令语法:

```
dsmfeca-04.ps1 -namespace name -applicationusername name  
-directory output directory
```

**Linux** 此示例查询 SAP for DB2 数据库 TESTDB 的前端容量。它使用名称 FREE 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入 /root/dsmfeca\_out 目录:

```
> su - db2erp  
> ./dsmfeca-03.pl --namespace=FREE --directory=/root/dsmfeca_out  
--applicationentity=TESTDB
```

6. 从环境中的任何受保护 SAP for Oracle 数据库收集数据。记录环境中的 SAP for Oracle 数据库名称及其操作系统:

- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。

- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Linux/Windows 上的 \_\_\_\_\_。

对 Linux 上的每个 SAP Database Server 使用此命令语法：

```
dsmfec-04.pl --namespace=name --applicationusername=name
--directory=output directory
```

对 Windows 上的每个 SAP Database Server 使用此命令语法：

```
dsmfec-04.ps1 -namespace name -applicationusername name
-directory output directory
```

**Windows** 此示例使用现有的数据库管理员帐户 SYSDBA 来查询前端容量。它使用名称 Test 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> su - oraerp
> .\dsmfec-04.ps1 -namespace test -applicationusername sysdba -directory .
```

7. 从环境中的任何受保护 SAP HANA 数据库收集数据。记录环境中的 SAP HANA 数据库名称：

- SAP HANA 数据库 \_\_\_\_\_
- SAP HANA 数据库 \_\_\_\_\_
- SAP HANA 数据库 \_\_\_\_\_
- SAP HANA 数据库 \_\_\_\_\_

对 Linux 上的每个 SAP Database Server 使用此命令语法：

```
dsmfec-05.pl --applicationusername=username
--applicationpassword=password --applicationentity=database number
--namespace=instance name --directory=output directory
```

**Linux** 此示例查询一个具有 HANA 实例 vhana05 的 SAP HANA 数据库的前端容量。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfec\_out 目录：

```
> ./dsmfec-05.pl --applicationpassword=manager --namespace=vhana05
--applicationusername=system --applicationentity=1 --directory=/tmp/dsmfec_out
```

8. 从环境中 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的数据库或应用程序收集数据。记录环境中各个数据库或应用程序的名称。

- \_\_\_\_\_ 数据库或应用程序
- \_\_\_\_\_ 数据库或应用程序
- \_\_\_\_\_ 数据库或应用程序
- \_\_\_\_\_ 数据库或应用程序
- \_\_\_\_\_ 数据库或应用程序
- \_\_\_\_\_ 数据库或应用程序

- a. 对于 Linux 上的 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的每个 DB2 数据库，使用以下命令语法。您必须是应用程序实例所有者才能运行此脚本。

```
dsmfec-15.pl --namespace=name --directory=output directory
--applicationentity=database name --fcminstance=instance directory
--fcmprofile=path and name of profile
```

- b. 对于 Linux 上 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的每个 Oracle 数据库使用以下命令语法。您必须是应用程序实例所有者才能运行此脚本。

```
dsmfec-16.pl --applicationpassword=password --namespace=name  
--directory=output_directory --fcminstance=instance_directory  
--fcprofile=path_and_name_of_profile
```

- c. 对于 Linux 上 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的 SAP 环境的每个 Oracle 数据库使用以下命令语法。您必须是应用程序实例所有者才能运行此脚本。

```
dsmfec-17.pl --applicationpassword=password --namespace=name  
--directory=output_directory --fcminstance=instance_directory  
--fcprofile=path_and_name_of_profile
```

- d. 对于 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的任意文件系统或定制应用程序，使用 Linux 或 Windows 命令。

在 Linux 上使用以下命令语法。您必须是 IBM Spectrum Protect Snapshot 实例所有者才能运行此脚本。指定的文件列表应包含受保护文件系统或定制应用程序的相应目录。

```
dsmfec-18.pl --directory=output_directory --fcminstance=instance_directory  
--fcprofile=path_and_name_of_profile --filelist=path_and_name_of_file
```

对于 Windows 上的任意文件系统或定制应用程序使用以下命令语法。您必须有权运行 IBM Spectrum Protect Snapshot 命令行界面和 Windows 管理命令。

```
dsmfec-18.ps1 $directory output_directory $fcminstance instance_directory  
$fcmdb path_and_name_of_database
```

- e. 对于 Windows 上 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的每个 Microsoft Exchange Server 使用以下命令语法。您必须有权运行 IBM Spectrum Protect Snapshot 命令行界面和 Windows 管理命令。

```
dsmfec-13.ps1 $namespace name $fcminstance instance_directory  
$fcmdb path_and_name_of_database $directory output_directory
```

- f. 对于 Windows 上 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的每个 Microsoft SQL Server 数据库使用以下命令语法。您必须有权运行 IBM Spectrum Protect Snapshot 命令行界面以及运行 Windows 管理命令。

```
dsmfec-14.ps1 $applicationentity SQL_instance $namespace name  
$fcminstance instance_directory $fcmdb path_and_name_of_database  
$directory output_directory
```

9. 从环境中 IBM Spectrum Protect for Space Management 所管理的系统的任何受保护活动备份（来自 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client）收集数据。

最佳实践是，在使用 IBM Spectrum Protect for Space Management 迁移文件之前，先备份这些文件。因此，IBM Spectrum Protect Suite - Front End 将测量 IBM Spectrum Protect for Space Management 所管理的系统的活动备份。IBM Spectrum Protect Extended Edition 活动备份将用于此测量。

- 如果您不备份通过 Hierarchical Storage Management 迁移的文件，那么运行 **dsmfec-08.pl** 测量脚本时，将使用所迁移文件的迁移前大小和迁移后大小。
- 如果您备份通过 Hierarchical Storage Management 迁移的模块，那么运行 IBM Spectrum Protect Extended Edition 测量脚本时，无需执行任何操作。

对 Linux 上的每个受保护活动备份使用此命令语法：

```
dsmfecc-08.pl --namespace=NODENAME --applicationentity=filespace  
--directory=output directory
```

**Linux** 此示例使用 IBM Spectrum Protect 节点名 FOXTROT 来查询文件系统 /SMSVT/mmfs1 的前端容量。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfecc\_out 目录：

```
> ./dsmfecc-08.pl --namespace=FOXTROT --applicationentity=/SMSVT/mmfs1  
--directory=/tmp/dsmfecc_out
```

10. 从环境中的任何受保护 VMware 虚拟机收集数据。记录环境中的 VMware vCenter Server 名称及其操作系统：

- 操作系统 Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Windows 上的 \_\_\_\_\_。
- 操作系统 Windows 上的 \_\_\_\_\_。

对 Windows 上的每个 VMware vCenter Server 使用此命令语法：

```
dsmfecc-10.ps1 -applicationusername VMware vCenter user ID  
-applicationpassword password  
-applicationentity vCenter Server IP address or name  
-namespace name -asnode nodename -directory output directory  
-tsminstall client installation directory  
-dsmoptpath path and name of client options file
```

**Windows** 此示例查询 VMware vCenter christo.mycompany.usa.com 上的受保护虚拟机的前端容量。它使用名称 FREE 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> .\dsmfecc-10.ps1 -namespace FREE -directory . -applicationusername administrator  
-applicationpassword adminpwd -applicationentity christo.mycompany.usa.com  
-asnode DEV_DC -dsmoptpath "C:\ProgramFiles\Tivoli\TSM\baclient\dsm.DEV_DC.opt"  
-tsminstall "c:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient"
```

11. 从环境中的任何受保护 Microsoft Hyper-V 虚拟机收集数据。记录环境中的 Microsoft Hyper-V Server 名称：

- Microsoft Hyper-V Server \_\_\_\_\_
- Microsoft Hyper-V Server \_\_\_\_\_
- Microsoft Hyper-V Server \_\_\_\_\_
- Microsoft Hyper-V Server \_\_\_\_\_

对每个 Microsoft Hyper-V Server 使用此命令语法：

```
dsmfecc-11.ps1 -namespace name -directory output directory
```

**Windows** 此示例使用现有的数据库管理员帐户 SYSDBA 来查询前端容量。它使用名称 Test 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> .\dsmfecc-11.ps1 -namespace test -directory .
```



---

## 第 2 章 通过脚本来测量前端容量

使用此过程可以通过测量脚本来自动计算 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 捆绑产品的前端容量测量。

### 开始之前

从以下 FTP 下载站点下载并解压缩 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 测量工具：

`ftp://public.dhe.ibm.com/storage/tivoli-storage-management/front_end_capacity_measurement_tools.`

- 测量工具以 `dsmfecc-windows.zip` 和 `dsmfecc-linux.tar.gz` 文件形式打包。
- 要获取测量脚本的列表，请参阅第 3 页的『IBM Spectrum Protect Suite - Front End 测量脚本』。
- IBM Spectrum Protect 服务器必须处于 V6.2 或更高版本。
- 对环境中任何已安装 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 的 Linux 或 Windows 系统运行测量脚本。
- IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 版本必须与 IBM Spectrum Protect 服务器 V6.2 或更高版本兼容。要获取兼容版本的列表，请参阅 *TSM Server-Client Compatibility and Upgrade Considerations* 技术说明：  
<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21053218>

### 关于此任务

本任务指导您完成对 IBM Spectrum Protect 服务器或应用程序服务器运行 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 产品测量脚本的步骤。然后，您运行"中央报告工具"以创建摘要报告：

### 过程

1. 在指定所需自变量的情况下，运行测量脚本。此脚本将创建输出文件 (.XML)，其中包含环境的容量信息。  
请在第 27 页的第 4 章，『按产品列出的命令行自变量』中查看所需的测量脚本自变量。
2. 对所有要包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量中的 IBM Spectrum Protect 产品重复步骤 1。
3. 将所有测量输出文件 (.XML) 置于中央位置（例如文件服务器上的目录）。"中央报告工具"将解析这些文件以生成整体摘要报告。
4. 要生成整体摘要报告，请在指定所需语法自变量的情况下发出以下"中央报告工具"命令：

```
dsmfecc --summary --<required_arguments>
```

例如，以下命令：

```
root@blackpearl > ./dsmfecc --summary --customerid=MyShop --directory=/  
tmp/dsmfecc_out --format=TXT
```

在 `dsmfecc.MyShop.20161104081326.txt` 文件中生成以下前端测量信息：

```

root@blackpearl > cat /tmp/dsmfecc_out/dsmfecc.MyShop.20161104081326.txt

*****
***** IBM Spectrum Protect Suite - 前端 *****
***** 前端百万兆字节 (TB) 容量报告 *****
*****

组件名                                产品标识          受管对象          受保护的 TB
-----
IBM Spectrum Protect Client            00                3,884,948         3660.066
Data Protection for Microsoft SQL Server 01                383,838           0.734
Data Protection for Oracle              02                24,242            56.791
IBM Spectrum Protect for Space Management (HSM) 08                5,858            9045.356
-----
总计                                4,298,886         12762.947

客户标识                                : MyShop
与 IBM Spectrum Protect 关联的前端 TB 总大小
Suite - 前端授权                        : 12762.947
此报告的日期时间                        : 2016 年 11 月 4 日, 星期五 08:13:26
收集日期                                : 2016 年 11 月 2 日, 星期三 12:09:05
                                          - 2016 年 11 月 4 日, 星期五 08:13:24

输入:
/tmp/dsmfecc_out/

与 IBM Spectrum Protect Suite - 前端或 IBM Spectrum Protect Snapshot 关联的
产品和组件的列表。
(但是, 根据为其生成此报告的特定环境, 该列表可能只
包含产品和组件完整列表的子集的信息。)

-----
标识 名称
00 IBM Spectrum Protect Extended Edition: IBM Spectrum Protect Client
01 IBM Spectrum Protect for Databases: Data Protection for Microsoft SQL Server
02 IBM Spectrum Protect for Databases: Data Protection for Oracle
08 IBM Spectrum Protect for Space Management
-----

此报告中使用的缩写:
ARC 归档数据
HSM 分层存储管理数据
FCM IBM Spectrum Protect Snapshot 数据
FE IBM Spectrum Protect Snapshot 前端数据
BE IBM Spectrum Protect Snapshot 后端数据
LUN IBM Spectrum Protect Snapshot 逻辑单元数据
OL IBM Spectrum Protect Snapshot 数据卸载到 IBM Spectrum Protect Server
NOL IBM Spectrum Protect Snapshot 未将数据卸载到 IBM Spectrum Protect Server
FP 基于直接快速路径输入的信息
-----

```

在此示例中, 受保护前端 TB 数为 12762.947 TB。

5. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数, 请完成下列其中一个步骤:

- 如果步骤 4 中生成的"中央报告工具"摘要输出适用于环境中的所有受保护数据, 请将 TB 总计四舍五入到最接近的整数 TB:

23688.14 TB = 23689 TB

IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 总数为 23689 TB。

- 如果还计算了特定于应用程序的命令测量, 请将这些测量与步骤 4 中生成的"中央报告工具"摘要输出相加:

例如, 在包含 10 个受保护 SAP for Oracle 数据库的环境中, 所有受保护 SAP for Oracle 数据库的利用大小总计为 3.48 TB:

- a. 将 3.48 TB 与步骤 6 中生成的"中央报告工具"摘要输出中指示的 23688.14 TB 相加:

3.48 TB + 23688.14 TB = 23691.62 TB

- b. 将 TB 总计四舍五入到最接近的整数 TB:



23691.62 TB = 23692 TB

IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 总数为 23692 TB。



---

## 第 3 章 手动测量前端容量

使用此过程可以在单个 XML 报告中手动计算 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 捆绑产品的前端容量测量。

### 过程

1. 收集产品的前端容量测量，如第 45 页的第 5 章，『通过特定于应用程序的命令测量前端容量』所述。
2. 运行 **dsmfecc --create** 命令，以查看为摘要报告创建 XML 输出文件所需的自变量。

下列参数可以与 **dsmfecc --create** 命令配合使用：

#### **namespace name**

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。

#### **productid ID number**

指定与 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 捆绑产品相关联的两位数标识号。例如，产品标识 00 指示 IBM Spectrum Protect Extended Edition。请参阅第 3 页的『IBM Spectrum Protect Suite - Front End 测量脚本』以了解产品标识号。

#### **type [BACKUP | ARCHIVE | HSM | FCM]**

指定下列其中一个值：

##### **BACKUP**

与系统中的备份活动相关的待测量对象的数目及整体大小。例如，在为 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client (IBM Spectrum Protect Suite - Front End 组件 00) 手动创建单个报告时，请指定此值。

##### **ARCHIVE**

与系统中的归档活动相关的待测量对象的数目及整体大小。例如，在为 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client (IBM Spectrum Protect Suite - Front End 组件 00) 手动创建单个报告时，请指定此值。

##### **HSM**

与系统中的 Hierarchical Storage Management 活动相关的待计数对象的数目及整体大小。例如，在为 IBM Spectrum Protect for Space Management 客户机 (IBM Spectrum Protect Suite - Front End 组件 08) 手动创建单个报告时，请指定此值。

##### **FCM**

与系统中的快照活动相关的待测量对象的数目及整体大小。例如，在为 IBM Spectrum Protect Snapshot for CAA (IBM Spectrum Protect Suite - Front End 组件 17) 手动创建单个报告时，请指定此值。

#### **applicationentity name**

指定与容量测量相关的唯一名称。例如，指定文件系统名称或 GPFS 集群名称。此值仅供参考，而不会影响测量过程。

**numberofobjects *number of objects***

指定要包括在单个 XML 报告中的对象的数目。例如，在具有 5 个数据库文件的 Oracle 环境中，请指定 5。对于具有数以千万计的文件及目录的 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 环境，请指定 10000000。

**size *size of all objects***

指定要包括在单个 XML 报告中的对象的整体大小。此大小以 MB 为单位进行测量。例如，要包括 10000000 个文件，并且每个文件的大小为 1 MB，请指定 10000000。

**directory *output directory***

指定包含产品测量的输出文件 (.XML) 所在的目录。

**fcmbenumberofobjects *number of counted objects***

选择性地指定要为 IBM Spectrum Protect Snapshot 后端进行计数的对象的数目。

**fcmbesize *size of counted objects***

选择性地指定要为 IBM Spectrum Protect Snapshot 后端进行计数的对象的大小。此大小以 MB 为单位进行测量。

**fcmlunnumberofobjects *number of counted objects***

选择性地指定要为 IBM Spectrum Protect Snapshot LUN 进行计数的对象的数目。

**fcmlunsize *size of counted objects***

选择性地指定要为 IBM Spectrum Protect Snapshot LUN 进行计数的对象的大小。此大小以 MB 为单位进行测量。

3. 对所有要包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量中的 IBM Spectrum Protect 产品重复步骤 1 和步骤 2。

---

## 中央报告工具

创建单个报告 .XML 文件，或者解析输出 .XML 文件以生成摘要报告。

### 语法

如果您已知道前端容量，那么可以使用以下"fastpath"中央报告工具 语法来创建单个 .XML 报告和摘要报告。

Linux

```
dsmfecc --fastpath --customerid=customer user ID --directory=inout and output directory --format=[TXT | CSV | JSON]
```

Windows

```
dsmfecc.exe --fastpath -customerid customer user ID -directory inout and output directory -format [TXT | CSV | JSON]
```

使用此"中央报告工具"语法可以创建单个报告 .XML 文件：

Linux

```
dsmfecc --create= --namespace=name --productid=ID number [--type=BACKUP |  
ARCHIVE | HSM | FCM] --applicationentity=name --numberofobjects=number of objects  
--size=size of all objects --directory=output directory
```

#### Windows

```
dsmfecc.exe --create= --namespace=name --productid=ID number [--type=BACKUP  
| ARCHIVE | HSM | FCM] --applicationentity=name --numberofobjects=number of  
objects --size=size of all objects --directory=output directory
```

使用此"中央报告工具"语法可以解析输出 .XML 文件，以生成摘要报告：

#### Linux

```
dsmfecc --summary --customerid=customer --directory=output directory --format=[CSV  
| TXT | JSON] [--reporttype=TSMSUR | FCMBE | FCMLUN]
```

#### Windows

```
dsmfecc.exe --summary -customerid customer -directory output directory -format  
[CSV | TXT | JSON] [--reporttype=TSMSUR | FCMBE | FCMLUN]
```

## 参数

#### Linux

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--directory=/tmp/dsmfecc_out
```

#### fastpath

同时创建单个 .XML 报告和摘要报告。摘要报告使用星号 (\*) 来指示使用 **fastpath** 参数生成的单个报告。 例如：

组件名	产品标识	受管对象	受保护的 TB
IBM Spectrum Protect Client	00	3,837,474	3659.700 FP
总计		3,837,474	3659.700
Customer ID		: MyShop	
与 IBM Spectrum Protect 关联的前端 TB 总大小		: 3659.700	
Suite - 前端授权		: 2016 年 11 月 2 日, 星期三 12:09:11	
此报告的日期时间		: 2016 年 11 月 2 日, 星期三 12:09:05	
收集日期		: 2016 年 11 月 2 日, 星期三 12:09:05	
输入:			
/tmp/dsmfecc_out			
与 IBM Spectrum Protect Suite - 前端或 IBM Spectrum Protect Snapshot 关联的产品和组件的列表。			
(但是, 根据为其生成此报告的特定环境, 该列表可能只包含产品和组件完整列表的子集的信息。)			
标识	名称		
00	IBM Spectrum Protect Extended Edition: IBM Spectrum Protect Client		
此报告中使用的缩写:			
ARC	归档数据		
HSM	分层存储管理数据		
FCM	IBM Spectrum Protect Snapshot 数据		
FE	IBM Spectrum Protect Snapshot 前端数据		
BE	IBM Spectrum Protect Snapshot 后端数据		
LUN	IBM Spectrum Protect Snapshot 逻辑单元数据		
OL	IBM Spectrum Protect Snapshot 数据卸载到 IBM Spectrum Protect Server		
NOL	IBM Spectrum Protect Snapshot 未将数据卸载到 IBM Spectrum Protect Server		
FP	基于直接快速路径输入的信息		

## create

创建单个 XML 报告。

## summary

解析输出 .XML 文件, 以生成摘要报告。

## customerid *customer*

指定用于标识摘要报告的名称。

## directory output *directory*

指定一个目录, 所有 测量脚本 输出文件 (.XML) 都将置于其中。

## format [CSV | TXT | JSON]

指定摘要报告的文件格式。 您可以指定:

### CSV

以逗号分隔值 (CSV) 格式生成摘要报告。

### TXT

以纯文本 (.TXT) 格式生成摘要报告。

### JSON

以 JavaScript 对象表示法 (JSON) 格式生成摘要报告。

## namespace *name*

指定一个名称, 用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。 此值将成为 XML 输出文件名的组成部分, 以便您可以轻松识别操作。

**productid *ID number***

指定与 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 捆绑产品相关联的两位数标识号。例如，产品标识 00 指示 IBM Spectrum Protect Extended Edition。请参阅第 3 页的『IBM Spectrum Protect Suite - Front End 测量脚本』以了解产品标识号。

**type [BACKUP | ARCHIVE | HSM | FCM]**

指定下列其中一个值：

**BACKUP**

与系统中的备份活动相关的待测量对象的数目及整体大小。例如，在为 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client (IBM Spectrum Protect Suite - Front End 组件 00) 手动创建单个报告时，请指定此值。

**ARCHIVE**

与系统中的归档活动相关的待测量对象的数目及整体大小。例如，在为 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client (IBM Spectrum Protect Suite - Front End 组件 00) 手动创建单个报告时，请指定此值。

**HSM**

与系统中的Hierarchical Storage Management活动相关的待计数对象的数目及整体大小。例如，在为 IBM Spectrum Protect for Space Management 客户机 (IBM Spectrum Protect Suite - Front End 组件 08) 手动创建单个报告时，请指定此值。

**FCM**

与系统中的快照活动相关的待测量对象的数目及整体大小。例如，在为 IBM Spectrum Protect Snapshot for CAA (IBM Spectrum Protect Suite - Front End 组件 17) 手动创建单个报告时，请指定此值。

**applicationentity *name***

指定与容量测量相关的唯一名称。例如，指定文件系统名称或 GPFS 集群名称。此值仅供参考，而不会影响测量过程。

**numberofobjects *number of objects***

指定要包括在单个 XML 报告中的对象的数目。例如，在具有 5 个数据库文件的 Oracle 环境中，请指定 5。对于具有数以千万计的文件及目录的 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 环境，请指定 10000000。

**size *size of all objects***

指定要包括在单个 XML 报告中的对象的整体大小。此大小以 MB 为单位进行测量。例如，要包括 10000000 个文件，并且每个文件的大小为 1 MB，请指定 10000000。

**directory *output directory***

指定包含产品测量的输出文件 (.XML) 所在的目录。

**reporttype [TSMSUR | FCMBE | FCMLUN]**

指定下列其中一个值：

**TSMSUR**

创建一个摘要表，其中包含来自 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 单个报告以及任何未标记为用于 TSM 集成的 IBM Spectrum Protect Snapshot 前端单个报告的信息。

这是未指定任何值时使用的缺省值。

### FCMBE

创建一个摘要表，其中包含来自所有 IBM Spectrum Protect Snapshot 后端单个报告的信息。使用此报告类型以将 IBM Spectrum Protect Snapshot 后端容量数值添加到在通过 IBM Spectrum Protect Suite 后端捆绑软件授权 IBM Spectrum Protect Snapshot 时操作中心所报告的 IBM Spectrum Protect Suite 后端容量值。

### FCMLUN

创建一个摘要表，其中包含来自所有 IBM Spectrum Protect Snapshot LUN 单个报告的信息。使用此报告类型以获取通过标准 IBM Spectrum Protect Snapshot 前端授权授予（而非通过 IBM Spectrum Protect Suite 或 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授予）的所有 IBM Spectrum Protect Snapshot 客户机实例的受管容量摘要。

## 示例

#### Linux

此示例为 COMPANY 生成摘要报告。此报告基于 /tmp/dsmfecc\_out 目录中的所有测量脚本输出文件。此报告以 TXT 格式生成：

```
> dsmfecc --customerid=COMPANY --directory=/tmp/dsmfecc_out --format=TXT
```

#### Windows

此示例为 COMPANY 生成摘要报告。此报告基于 C:\tmp\dsmfecc\_out 目录中的所有测量脚本输出文件。此报告以 CSV 格式生成：

```
> dsmfecc.exe -customerid COMPANY -directory C:\tmp\dsmfecc_out -format CSV
```



---

## 第 4 章 按产品列出的命令行自变量

每个 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 测量脚本都需要特定于产品的参数。

每个产品测量脚本的信息都包括以下信息：

- 对测量脚本的描述。
- 测量脚本的语法图。
- 对测量脚本参数的详细描述。
- 测量脚本的用法示例。

---

### IBM Spectrum Protect Extended Edition

IBM Spectrum Protect Extended Edition 产品的前端容量定义为受保护文件的活动备份。

使用 IBM Spectrum Protect Extended Edition 测量脚本和"中央报告工具"来测量前端容量。

- 如果您归档数据，并且尚未将其备份，那么必须将受保护 TB 总计手动输入到"中央报告工具"中，如第 21 页的第 3 章，『手动测量前端容量』所述。
- 活动备份由最近备份的文件组成。此备份代表将受保护文件复原到最新恢复点时要恢复的数据。
- 存在于来源（受保护服务器）中，但通过 IBM Spectrum Protect 客户机 EXCLUDE 选项从备份操作中排除的文件不会在活动备份中进行测量。因此，排除的这些文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
- IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量不考虑应用于源文件的重复数据删除及压缩设置的效果。
- 需要对 IBM Spectrum Protect 管理命令行客户机以及所有包含受保护数据的 IBM Spectrum Protect 服务器具有访问权。
- 如果在 Hyper-V 或 VMware 虚拟机访客分区内运行 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client，并且在虚拟机级别以及从访客分区中的客户机备份这两个应用程序，那么受保护文件只应测量一次。
- 网络数据管理协议 (NDMP) 数据作为活动数据的组成部分，通过对 IBM Spectrum Protect 服务器运行的测量脚本进行测量。NDMP 数据不要求执行任何其他测量操作。

#### 语法

Linux

```
dsmfecc-00.pl --tsmusername=user name --tsmpassword=password  
--namespace=[NODENAME | *] --applicationentity=[filespace | *] --directory=output  
directory
```

Windows

**dsmfecc-00.ps1 -tsmusername** *user name* **-tspassword** *password* **-namespace** [*NODENAME* | \*] **-applicationentity** [*filespace* | \*] **-directory** *directory*

## 参数

**Linux** 每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--tsmusername=admin
```

**Windows** 每个参数都必须带有一个前置短划线 (-)。每个变量都通过一个空格与参数隔开。例如：

```
-tsmusername admin
```

**tsmusername** *username*

指定用于登录 IBM Spectrum Protect 服务器的用户名。

**tspassword** *password*

指定用于登录 IBM Spectrum Protect 服务器的用户名的密码。

**namespace** [*NODENAME* | \*]

指定下列其中一个值：

**NODENAME**

以大写字母表示的 IBM Spectrum Protect 节点名。

\* 指定通配符 (\*) 将查询 IBM Spectrum Protect 服务器上的所有节点。

**applicationentity** [*filespace* | \*]

指定下列其中一个值：

**filespace**

文件系统名称。此名称通常对应于 IBM Spectrum Protect 文件空间名称。

\* 指定通配符 (\*) 将查询所有文件系统。

**directory** *output directory*

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

## 示例

**Linux** 此示例使用 IBM Spectrum Protect 节点名 ARVID 来查询文件系统 /SMSVT/mmfs1 的前端容量。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfecc\_out 目录：

```
> ./dsmfecc-00.ps1 --tsmusername=admin --tspassword=admin --namespace=ARVID  
--applicationentity=/SMSVT/mmfs1 --directory=/tmp/dsmfecc_out
```

**Windows** 此示例使用 IBM Spectrum Protect 节点名 TANGO 来查询文件系统 /gpfs1 的前端容量。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录。由于 IBM Spectrum Protect 客户机安装可重新定位，因此必须使用正确的安装路径以及正确配置的路径。

```
> .\dsmfecc-00.ps1 -namespace TANGO -directory . -tsmusername admin -tspassword admin  
-applicationentity /gpfs1 -tsminstall "C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient"  
-dsmoptpath "C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.FE.opt"
```

# IBM Spectrum Protect for Mail

## Data Protection for IBM Domino

Data Protection for IBM Domino 的前端容量定义为受保护 IBM Domino 数据库的活动备份的大小。

使用 Data Protection for IBM Domino 测量脚本和"中央报告工具"来测量前端容量。

- 活动备份由每个受保护数据库的最新备份版本组成。此备份代表将受保护数据库恢复到最新恢复点时要恢复的数据。
- 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
- 需要对 IBM Spectrum Protect 管理命令行客户机以及所有包含受保护数据的 IBM Spectrum Protect 服务器具有访问权。
- 如果您已在 IBM Spectrum Protect Extended Edition 测量过程中测量活动 IBM Domino 数据库备份的前端容量，那么无需对 Data Protection for IBM Domino 完成容量测量。

## 语法

Linux

```
dsmfecc-07.pl --tmsusername=user name --tspassword=password  
--namespace=NODENAME --directory=output directory
```

Windows

```
dsmfecc-07.ps1 -tmsusername user name -tspassword password -namespace  
NODENAME -directory output directory tminstall client installation directory  
dsmoptpath path and name of client options file
```

## 参数

Linux

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--tmsusername=admin
```

Windows

每个参数都必须带有一个前置短划线 (-)。每个变量都通过一个空格与参数隔开。例如：

```
-tmsusername admin
```

**tmsusername** *username*

指定用于登录 IBM Spectrum Protect 服务器的用户名。

**tspassword** *password*

指定用于登录 IBM Spectrum Protect 服务器的用户名的密码。

**namespace** *NODENAME*

指定以大写字母表示的 IBM Spectrum Protect 节点名。

**directory** *output directory*

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

### **tsminstall *client installation directory***

指定 IBM Spectrum Protect 客户机安装目录。

### **dsmoptpath *path to client options file***

指定 IBM Spectrum Protect 客户机选项文件的完整路径及名称。

## **示例**

#### **Linux**

此示例使用 IBM Spectrum Protect 节点名 WALTZ 来查询前端容量。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfecc\_out 目录：

```
> ./dsmfecc-07.pl --tsmusername=admin --tsspassword=admin --namespace=WALTZ  
--directory=/tmp/dsmfecc_out
```

#### **Windows**

此示例使用 IBM Spectrum Protect 节点名 XORRON 来查询前端容量。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> .\dsmfecc-07.ps1 -namespace XORRON -directory . -tsmusername admin -tsspassword admin  
-tsminstall "C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient"  
-dsmoptpath "C:\ProgramFiles\Tivoli\TSM\baclient\dsm.FE.opt"
```

## **Data Protection for Microsoft Exchange Server**

Data Protection for Microsoft Exchange Server 的前端容量定义为主要受保护 Microsoft Exchange Server 数据库的利用大小。

- 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
- IBM Spectrum Protect Suite - Front End 仅测量主要受保护 Microsoft Exchange Server 数据库的大小。恢复、副本和临时数据库大小不适用于授权测量。
- 如果使用了 Microsoft Exchange Server 数据库可用性组 (DAG)，那么 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 将仅测量 DAG 主要副本的大小。

## **语法**

#### **Windows**

**dsmfecc-06.ps1 -namespace *name* -directory *directory***

## **参数**

#### **Windows**

每个参数都必须带有一个前置短划线 (-)。每个变量都通过一个空格与参数隔开。例如：

-namespace SALSA

### **namespace *name***

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。例如，指定 Microsoft Exchange Server 名称或 Exchange Server DAG 名称，以指示要报告其前端容量的服务器或组。

### **directory *output directory***

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

## 示例

**Windows** 此示例使用名称 STAPLE 来查询前端容量并指示操作。 输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> .\dsmfecc-06.ps1 -namespace STAPLE -directory .
```

---

# IBM Spectrum Protect for Databases

## Data Protection for Oracle

Data Protection for Oracle 的前端容量定义为主要受保护 Oracle 数据库的利用大小。

- 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
- 在尝试执行此过程之前，请确保满足下列条件：
  - 正确设置 ORACLE\_SID 环境变量。
  - 要测量的 Oracle 数据库已打开。
- 必须存在供 Oracle 实例所有者使用的 Oracle Server 连接，这样您才能运行 测量脚本。

## 语法

**Linux**

```
dsmfecc-02.pl --namespace=name --applicationusername=user name --directory=output directory
```

**Windows**

```
dsmfecc-02.ps1 -namespace name -applicationusername user name -directory output directory
```

## 参数

**Linux**

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。 每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。 等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--applicationusername=sysdba
```

**Windows**

每个参数都必须带有一个前置短划线 (-)。 每个变量都通过一个空格与参数隔开。 例如：

```
-applicationusername sysdba
```

### **namespace** *name*

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。 此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。 例如，指定 Oracle 服务器实例，以指示要报告其前端容量的服务器。

### **applicationusername** *user name*

指定用于登录 Oracle 数据库服务器的用户名。

### directory output directory

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

### 示例

#### Linux

此示例使用现有的数据库管理员帐户 SYSDBA 来查询前端容量。它使用名称 Test 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfecc\_out 目录：

```
> su - ora
> ./dsmfecc-02.pl --namespace=Test --applicationusername=sysdba
--directory=/tmp/dsmfecc_out
```

#### Windows

此示例使用现有的数据库管理员帐户 SYSDBA 来查询前端容量。它使用名称 Test 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfecc\_out 目录：

```
> .\dsmfecc-02.ps1 -namespace test -applicationusername sysdba -directory .
```

## Data Protection for Microsoft SQL Server

Data Protection for Microsoft SQL Server 的前端容量定义为主要受保护 Microsoft SQL Server 数据库的利用大小。

- 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
- AlwaysOn 可用性组 (AAG) 中的副本数据库不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。虽然可能存在副本备份，但是 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 仅使用主要受保护 Microsoft SQL Server 数据库的测量。
- 请在 Windows PowerShell 中运行此测量脚本。PowerShell 必须连接到 Microsoft SQL Server。

### 语法

#### Windows

**dsmfecc-01.ps1** -namespace *name* -applicationentity *database* -directory *output directory*

### 参数

#### namespace *name*

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。例如，指定 Microsoft SQL Server 名称或可用性组名称，以指示要报告其前端容量的服务器或组。

#### applicationentity *database*

指定要测量的 Microsoft SQL Server 数据库。

#### directory output directory

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

### 示例

#### Windows

此示例查询当前 Microsoft SQL Server 数据库的前端容量。它使用名称 peter 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> .\dsmfecc-01.ps1 -applicationentity "." -namespace peter -directory .
```

## IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning

### Data Protection for SAP for DB2

Data Protection for SAP for DB2 的前端容量定义为主要受保护 SAP for DB2 数据库的利用大小。

事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。

### 语法

Linux

```
dsmfecc-03.pl --namespace=name --applicationentity=filespace --directory=output  
directory
```

Windows

```
dsmfecc-03.ps1 -namespace name -applicationentity filespace -directory output  
directory
```

### 参数

Linux

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--namespace=test
```

Windows

每个参数都必须带有一个前置短划线 (-)。每个变量都通过一个空格与参数隔开。例如：

```
-namespace test
```

### SAP

#### **namespace *name***

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。例如，指定一个名称，以指示要报告其前端容量的 SAP Database Server。

#### **applicationentity *database***

指定要测量的 SAP for DB2 数据库。

#### **directory *output directory***

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

### 示例

Linux

此示例查询 SAP for DB2 数据库 TESTDB 的前端容量。它使用名称 FREE 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入 /root/dsmfecc\_out 目录：

```
> su - db2erp
> ./dsmfecc-03.pl --namespace=FREE --directory=/root/dsmfecc_out --applicationentity=TESTDB
```

**Windows** 此示例查询 SAP for DB2 数据库 TESTDB 的前端容量。它使用名称 Test 来指示操作。 输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> .\dsmfecc-03.ps1 -namespace test -directory . -applicationentity=TESTDB
```

## Data Protection for SAP for Oracle

Data Protection for SAP for Oracle 的前端容量定义为主要受保护 SAP for Oracle 数据库的利用大小。

事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。

在尝试执行此过程之前，请确保满足下列条件：

- 正确设置 ORACLE\_SID 环境变量。
- 要测量的 SAP for Oracle 数据库已打开。

## 语法

**Linux**

**dsmfecc-04.pl** --namespace=*name* --applicationusername=*name* --directory=*output directory*

**Windows**

**dsmfecc-04.ps1** -namespace *name* -applicationusername *name* -directory *output directory*

## 参数

**Linux**

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。 每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。 等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--namespace=test
```

**Windows**

每个参数都必须带有一个前置短划线 (-)。 每个变量都通过一个空格与参数隔开。 例如：

```
-namespace test
```

### **namespace** *name*

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。 此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。 例如，指定一个名称，以指示要报告其前端容量的 SAP Database Server。

### **applicationusername** *name*

指定用于登录 SAP for Oracle 数据库服务器的用户名。

### **directory** *output directory*

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。



## 示例

**Linux** 此示例使用现有的数据库管理员帐户 SYSDBA 来查询前端容量。它使用名称 Test 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfecc\_out 目录：

```
> su - oraerp
> ./dsmfecc-04.pl --namespace=test --applicationusername=sysdba
--directory=/tmp/dsmfecc_out
```

**Windows** 此示例使用现有的数据库管理员帐户 SYSDBA 来查询前端容量。它使用名称 Test 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> su - oraerp
> .\dsmfecc-04.ps1 -namespace test -applicationusername sysdba -directory .
```

## Data Protection for SAP HANA

Data Protection for SAP HANA 的前端容量定义为受保护 SAP HANA 数据库的利用大小。

事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。

## 语法

**Linux**

```
dsmfecc-05.pl --applicationusername=username --applicationpassword=password
--applicationentity=database number --namespace= instance name --directory=output
directory
```

## 参数

**Linux** 每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

--namespace=vhana

**namespace *instance name***

指定要测量的 SAP HANA 数据库的实例名称。

**applicationusername *user name***

指定用于登录 SAP HANA 服务器的用户名。

**applicationpassword *password***

指定用于登录 SAP HANA 服务器的用户名的密码。

**applicationentity *database number***

指定要测量的 SAP HANA 数据库的编号。

**directory *output directory***

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

## 示例

**Linux** 此示例查询一个具有 HANA 实例 vhana05 的 SAP HANA 数据库的前端容量。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfecc\_out 目录：

```
> ./dsmfecc-05.pl --applicationpassword=manager --namespace=vhana05  
--applicationusername=system --applicationentity=1 --directory=/tmp/dsmfecc_out
```

## IBM Spectrum Protect Snapshot

IBM Spectrum Protect Snapshot 的前端容量定义为受保护数据库或应用程序的已利用空间。

使用的脚本取决于正在保护的事项。在通过 IBM Spectrum Protect Snapshot 进行保护时，您可以使用脚本来分析以下数据库和应用程序的前端容量：

- Microsoft Exchange Server 数据库
- Microsoft SQL Server 数据库
- IBM DB2 数据库
- Oracle 数据库
- SAP 环境中的 Oracle 数据库
- 定制应用程序

注：在通过 IBM Spectrum Protect Suite 后端捆绑软件或独立 IBM Spectrum Protect Snapshot 授权 (PID) 进行授权时，以下脚本还会生成 IBM Spectrum Protect Snapshot 的受管容量数据。在运行摘要报告以显示这些其他受管容量值时，指定 reporttype 参数。

### IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的 Microsoft Exchange Server 数据库

先决条件：

- 您必须有权运行 IBM Spectrum Protect Snapshot 命令行界面以及运行 Windows 管理命令。
- 您必须使用 Windows PowerShell V3 或更高版本。

## 语法

**Windows**

**dsmfecc-13.ps1** *\$namespace name \$fcminstance instance directory \$fcmdb path and name of database \$directory output directory*

## 参数

**Windows**

每个参数都需要一个前置美元符号 (\$)。每个变量都通过一个空格与参数隔开。例如：

\$namespace test

**namespace name**

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。

**fcminstance instance directory**

指定包含要测量的数据库的 IBM Spectrum Protect Snapshot 实例的目录。

**fcmdb path and name of database**

指定要测量的数据库的完整路径和名称。

**directory output directory**

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

## IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的 Microsoft SQL Server 数据库

先决条件：

- 您必须有权运行 IBM Spectrum Protect Snapshot 命令行界面以及运行 Windows 管理命令。
- 您必须使用 Windows PowerShell V3 或更高版本。

### 语法

Windows

```
dsmfecc-14.ps1 $applicationentity SQL instance $namespace name $fcminstance instance directory $fcmdb path and name of database $directory output directory
```

### 参数

Windows

每个参数都需要一个前置美元符号 (\$)。每个变量都通过一个空格与参数隔开。例如：

```
$namespace test
```

**applicationentity SQL instance**

指定要测量的 Microsoft SQL Server 实例。

**namespace name**

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。

**fcminstance instance directory**

指定包含要测量的数据库的 IBM Spectrum Protect Snapshot 实例的目录。

**fcmdb path and name of database**

指定要测量的数据库的完整路径和名称。

**directory output directory**

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

## IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的 DB2 数据库

先决条件：您必须是应用程序实例所有者才能运行此脚本。

### 语法

Linux

```
dsmfecc-15.p1 --namespace=name --directory=output directory  
--applicationentity=database name --fcminstance=instance directory --fcmprofile=path  
and name of profile
```

## 参数

Linux

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。 每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。 等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--tsmusername=admin
```

### **namespace name**

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。 此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。

### **directory output directory**

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

### **--applicationentity=database name**

指定要测量的数据库的名称。

### **fcminstance instance directory**

指定包含要测量的数据库的 IBM Spectrum Protect Snapshot 实例的目录。

### **--fcmprofile=path and name of profile**

指定 IBM Spectrum Protect Snapshot 概要文件配置文件的完整路径和名称。

## IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的 Oracle 数据库

针对 SAP 环境外部的 Oracle 数据库使用此命令。 针对 SAP 环境中的 Oracle 数据库，使用第 39 页的『IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的 SAP 环境中的 Oracle 数据库』中指定的脚本命令。

先决条件：您必须是应用程序实例所有者才能运行此脚本。

## 语法

Linux

```
dsmfecc-16.p1 --applicationpassword=password --namespace=name --directory=output  
directory --fcminstance=instance directory --fcmprofile=path and name of profile
```

## 参数

Linux

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。 每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。 等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--tsmusername=admin
```

### **applicationpassword password**

指定用于登录数据库的用户名的密码。

### **namespace name**

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。 此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。

**directory output directory**

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

**fcminstance instance directory**

指定包含要测量的数据库的 IBM Spectrum Protect Snapshot 实例的目录。

**--fcmprofile=path and name of profile**

指定 IBM Spectrum Protect Snapshot 概要文件配置文件的完整路径和名称。

## IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的 SAP 环境中的 Oracle 数据库

针对 SAP 环境中的 Oracle 数据库使用此命令。 针对 SAP 环境外部的 Oracle 数据库，使用 第 38 页的『IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的 Oracle 数据库』中指定的脚本命令。

先决条件：您必须是应用程序实例所有者才能运行此脚本。

### 语法

Linux

```
dsmfecc-17.p1 --applicationpassword=password --namespace=name --directory=output  
directory --fcminstance=instance directory --fcmprofile=path and name of profile
```

### 参数

Linux

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。 每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。 等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--tsmusername=admin
```

**applicationpassword password**

指定用于登录数据库的用户名的密码。

**namespace name**

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。 此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。

**directory output directory**

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

**fcminstance instance directory**

指定包含要测量的数据库的 IBM Spectrum Protect Snapshot 实例的目录。

**--fcmprofile=path and name of profile**

指定 IBM Spectrum Protect Snapshot 概要文件配置文件的完整路径和名称。

## IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的定制应用程序

先决条件：

- **Linux** 您必须是 IBM Spectrum Protect Snapshot 实例所有者才能运行脚本。
- **Windows** 您必须有权运行 IBM Spectrum Protect Snapshot 命令行界面和 Windows 管理命令。

## 语法

### Linux

```
dsmfecc-18.ps1 --directory=output directory --fcminstance=instance directory  
--fcmpfile=path and name of profile --filelist=path and name of file
```

### Windows

```
dsmfecc-18.ps1 $directory output directory $fcminstance instance directory $fcmdb  
path and name of database
```

## 参数

### Linux

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--tmsusername=admin
```

### Windows

每个参数都需要一个前置美元符号 (\$)。每个变量都通过一个空格与参数隔开。例如：

```
$namespace test
```

#### **directory** *output directory*

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

#### **fcminstance** *instance directory*

指定包含要测量的文件系统或定制应用程序的 IBM Spectrum Protect Snapshot 实例的目录。

#### **fcmpfile** *path and name of profile*

指定 IBM Spectrum Protect Snapshot 概要文件配置文件的完整路径和名称。

#### **filelist** *path and name of file*

指定包含要测量的文件系统和定制应用程序列表的文件的完整路径和名称。先决条件：在创建文件列表时，包含文件系统和应用程序的完整路径和名称。

#### **fcmdb** *path and name of database*

指定要测量的数据库的完整路径和名称。

---

## IBM Spectrum Protect for Space Management

最佳实践是，在使用 IBM Spectrum Protect for Space Management 迁移文件之前，先备份这些文件。因此，IBM Spectrum Protect Suite - Front End 将测量 IBM Spectrum Protect for Space Management 所管理的系统的活动备份。IBM Spectrum Protect Extended Edition 活动备份将用于此测量。

- 如果您不备份通过 Hierarchical Storage Management 迁移的文件，那么运行 **dsmfecc-08.ps1** 测量脚本时，将使用所迁移文件的迁移前大小和迁移后大小。
- 如果您备份通过 Hierarchical Storage Management 迁移的模块，那么运行 IBM Spectrum Protect Extended Edition 测量脚本时，无需执行任何操作。

注：如果您将 IBM Spectrum Protect for Space Management 与 IBM Spectrum Protect Backup-Archive Client 配合使用以复原存根格式的文件，在存根复原完成后，请使用 IBM Spectrum Protect for Space Management 协调功能来更正前端容量数值。

## 语法

Linux

```
dsmfecc-08.pl --namespace=NODENAME --applicationentity=filespace  
--directory=output directory
```

## 参数

Linux

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--namespace=NODE3
```

**namespace** *NODENAME*

指定以大写字母表示的 IBM Spectrum Protect 节点名。

**applicationentity** *filespace*

指定文件系统安装点。

**directory** *output directory*

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

## 示例

Linux

此示例使用 IBM Spectrum Protect 节点名 FOXTROT 来查询文件系统 /SMSVT/mmfs1 的前端容量。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfecc\_out 目录：

```
> ./dsmfecc-08.pl --namespace=FOXTROT --applicationentity=/SMSVT/mmfs1  
--directory=/tmp/dsmfecc_out
```

---

# IBM Spectrum Protect for Virtual Environments

## Data Protection for VMware

Data Protection for VMware 的前端容量定义为受保护 VMware 虚拟机的利用大小。

当 Data Protection for VMware 保护的虚拟机包含也在运行备份操作的文件系统代理程序或特定于应用程序的代理程序时，将发生下列情况：

- 针对正在运行文件系统代理程序或特定于应用程序的代理程序的虚拟机，测量的 TB 数目还将通过文件系统客户机的活动备份测量进行报告，或者通过用于测量受保护应用程序数据的过程进行报告。
- 您可以除去针对文件系统客户机或受保护应用程序数据报告的测量；通过 Data Protection for VMware 测量收集的数据包括此数据。

在发出 Data Protection for VMware 测量脚本的系统上，必须安装 VMware vSphere PowerCLI。

## 语法

#### Windows

**dsmfecc-10.ps1 -applicationusername***VMware vCenter user ID* **-applicationpassword***password* **-applicationentity***vCenter Server IP address or name* **-namespace***name* **-asnode***NODENAME* **-directory***output directory* **-tsminstall***client installation directory* **-dsmoptpath***path and name of client options file*

### 参数

#### Windows

每个参数都必须带有一个前置短划线 (-)。每个变量都通过一个空格与参数隔开。例如：

**-namespace** *test*

#### **namespace** *name*

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。

#### **applicationusername** *VMware vCenter user ID*

指定 vCenter 用户标识。

#### **applicationpassword** *vCenter password*

指定用于登录 vCenter 的用户标识的 vCenter 密码。

#### **applicationentity** *vCenter Server IP address or name*

指定 vCenter Server 的 IP 地址或名称。

#### **asnode** *NODENAME*

指定以大写字母表示的 IBM Spectrum Protect 节点名。

#### **directory** *output directory*

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

#### **tsminstall** *client installation directory*

指定 IBM Spectrum Protect 客户机安装目录。

#### **dsmoptpath** *path to client options file*

指定 IBM Spectrum Protect 客户机选项文件的完整路径及名称。

### 示例

#### Windows

此示例查询 VMware vCenter christo.mycompany.usa.com 上的受保护虚拟机的前端容量。它使用名称 FREE 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> .\dsmfecc-10.ps1 -namespace FREE -directory . -applicationusername administrator  
-applicationpassword adminpwd -applicationentity christo.mycompany.usa.com -asnode DEV_DC  
-dsmoptpath "C:\ProgramFiles\Tivoli\TSM\baclient\dsm.DEV_DC.opt"  
-tsminstall "c:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient"
```

## Data Protection for Microsoft Hyper-V

### 语法

Data Protection for Microsoft Hyper-V 的前端容量定义为受保护虚拟机的利用大小。

#### Windows



**dsmfecc-11.ps1** **-namespace** *name* **-directory** *output directory*

限制：您必须使用具有管理员权限的帐户来运行 dsmfecc-11.ps1。

## 参数

**Windows** 每个参数都必须带有一个前置短划线 (-)。每个变量都通过一个空格与参数隔开。 例如：

**-namespace** *test*

**namespace** *name*

指定一个名称，用于通过 XML 输出文件来指示测量操作。此值将成为 XML 输出文件名的组成部分，以便您可以轻松识别操作。

**directory** *output directory*

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

## 示例

**Windows** 此示例使用现有的数据库管理员帐户 SYSDBA 来查询前端容量。它使用名称 Test 来指示操作。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> .\dsmfecc-11.ps1 -namespace test -directory .
```



# 第 5 章 通过特定于应用程序的命令测量前端容量

如果没有可用的测量脚本，请使用特定于应用程序的命令来计算前端容量测量。 提供了逐步过程。

## IBM Spectrum Protect for Databases

### Data Protection for Microsoft SQL Server

Data Protection for Microsoft SQL Server 的前端容量定义为受保护 Microsoft SQL Server 数据库的利用大小。

此过程说明如何使用 `sp_spaceused` 来手动计算前端容量测量。 要使用测量脚本来计算此测量，请按第 17 页的第 2 章，『通过脚本来测量前端容量』中的指示信息执行操作。

- 通过将每个受保护 Microsoft SQL Server 数据库的数据使用的空间量 (data) 与索引使用的空间量 (index\_size) 相加，即可获得利用大小。 通过对每个受保护 Microsoft SQL Server 数据库发出 `sp_spaceused`，即可报告这些值。 您可以使用公用角色来发出 `sp_spaceused`。
  - 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
  - AlwaysOn 可用性组 (AAG) 中的副本数据库不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。虽然可能存在副本备份，但是 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 仅使用主要受保护 Microsoft SQL Server 数据库的测量。
1. 对环境中的每个受保护 Microsoft SQL Server 数据库发出 `sp_spaceused`。 例如：

```
USE [AdventureWorks2012]
GO
EXEC sp_spaceused
GO
```

在此示例中，针对数据库 AdventureWorks2012 显示了以下大小：

Results Messages

	database_name	database_size	unallocated space
1	AdventureWorks2012	205.75 MB	14.95 MB

	reserved	data	index_size	unused
1	194608 KB	97016 KB	88048 KB	9544 KB

2. 要确定数据库 AdventureWorks2012 的利用大小, 请将 data 值与 index\_size 值相加:

```
■ database_size: Database size (data files + log files) = 205.75 MB
■ unallocated space: Space that is not reserved for use either by data or
log files (Space Available) = 14.95 MB
■ reserved: Space that is reserved for use by data and log files = 190.05
MB
■ data: Space used by data = 97016 KB/1024 = 94.74 MB
■ index_size: Space used by indexes = 88048 KB/1024 = 85.99 MB
■ unused: Portion of the reserved space, which is not yet used = 9544
KB/1024 = 9.32 MB
```

$$94.74 + 85.99 = 180.73 \text{ MB}$$

在此示例中, 主要受保护的 Microsoft SQL Server 数据库 (AdventureWorks2012) 的利用大小为 180.73 MB。请将此值转换为 GB:

$$180.73 \text{ MB} / 1024 = .18 \text{ GB}$$

3. 对环境中的每个受保护 SQL Server 数据库重复步骤 1 和步骤 2。请确保将每个利用大小值转换为 GB。
4. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数, 请完成下列步骤:
  - a. 将各个受保护数据库的利用大小值 (GB) 相加:

```
[AdventureWorks2012] 94.74 (data) + 85.99 (index_size) = 180.73 MB (.18 GB)
[HR2013] 495.91 (data) + 202.71 (index_size) = 698.62 MB (.68 GB)
[FinInv2013] 713.65 (data) + 298.47 (index_size) = 1012.12 MB (.99 GB)
[IntComm2014] 689.11 (data) + 389.04 (index_size) = 1078.15 MB (1.1 GB)
[FacUpgrd2014] 865.09 (data) + 315.88 (index_size) = 1180.97 MB (1.2 GB)
```

所有受保护 Microsoft SQL Server 数据库的利用大小总计为 4.15 GB。

- b. 将利用大小总计从 GB 转换为 TB:
$$4.15 \text{ GB} / 1024 = .004 \text{ TB}$$
  - c. 使用下列其中一种方法将受保护 TB 总计与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加:
    - 将受保护 TB 总计手动输入到"中央报告工具"中, 如第 21 页的第 3 章, 『手动测量前端容量』所述。
    - 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。将这些结果与自动化"中央报告工具"输出 (TXT/.CSV/.JSON) 相结合, 以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。

## Data Protection for Oracle

Data Protection for Oracle 的前端容量定义为主要受保护 Oracle 数据库的利用大小。

此过程说明如何使用 **select sum** 命令来手动计算前端容量测量。要使用测量脚本来计算此测量, 请按第 17 页的第 2 章, 『通过脚本来测量前端容量』中的指示信息执行操作。

- 利用大小由针对每个主要受保护 Oracle 数据库执行的 **select sum** SQLPlus 语句所报告的 dba\_segments 选项大小值确定。
- 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
- 在尝试执行此过程之前，请确保满足下列条件：
  - 正确设置 ORACLE\_SID 环境变量。
  - 要测量的 Oracle 数据库已打开。

1. 以 Oracle 实例所有者身份，对环境中的主要受保护 Oracle 数据库发出 **select sum** SQLPlus 语句。例如：

```
SELECT SUM(bytes)/1024/1024 "Meg" FROM dba_segments;
```

针对这个 Oracle 数据库，这将返回以下输出：

```
bash-3.00$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.1.0.7.0 - Production on Fri May 9 21:51:42 2014

Copyright (c) 1982, 2008, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.7.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> SELECT SUM(bytes)/1024/1024 "Meg" FROM dba_segments;

      Meg
-----
6864275632.351563
```

2. 要确定此数据库的利用大小，请从 dba\_segments 视图进行选择。在此示例中，主要受保护 Oracle 数据库的利用大小为 6864275632.351563 个字节。请将此值转换为 GB：

$6864275632.351563 \text{ MB} / 1024 = 6703394.17 \text{ GB}$

3. 对环境中的每个主要受保护 Oracle 数据库重复步骤 1 和步骤 2。请确保将每个利用大小值转换为 GB。
4. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数，请完成下列步骤：

- a. 将各个受保护数据库的利用大小值 (GB) 相加：

```
[FinArch] 6703394.17 GB
[Facilities] 19.62 GB
[InvestA] 86.92 GB
[HRfinan] 108.65 GB
[Consumer] 121.91 GB
```

所有受保护 Oracle 数据库的利用大小总计为 6703731.27 GB。

- b. 将利用大小总计从 GB 转换为 TB：

$6703731.27 \text{ GB} / 1024 = 6546.61 \text{ TB}$

- c. 使用下列其中一种方法将受保护 TB 总计与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加：

- 将受保护 TB 总计手动输入到“中央报告工具”中，如第 21 页的第 3 章，『手动测量前端容量』所述。

- 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。 将这些结果与自动化"中央报告工具"输出 (.TXT/.CSV/.JSON) 相结合, 以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。

## IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning

IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning 的前端容量定义为主要受保护数据库的利用大小。

### Data Protection for SAP for DB2

此过程说明如何使用 **GET\_DBSIZE\_INFO** 命令来手动计算前端容量测量。 要使用测量脚本来计算此测量, 请按第 17 页的第 2 章, 『通过脚本来测量前端容量』中的指示信息执行操作。

- 利用大小由针对主要受保护 SAP for DB2 数据库执行的 **GET\_DBSIZE\_INFO** 命令所报告的 `database_size` 选项值确定。
- 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。

1. 以 DB2 实例所有者身份, 对环境中的每个受保护 SAP for DB2 数据库发出 **GET\_DBSIZE\_INFO** 命令。 例如:

```
db2as2@acsprod1:/db2/AS2>db2 "call get_dbsize_info(?,?,?,-1)"
```

在此示例中, 针对 SAP for DB2 数据库 AS2 显示了以下大小:

```
db2as2@acsprod1:/db2/AS2>db2 connect to as2

Database Connection Information

Database server      = DB2/AIX64 10.1.2
SQL authorization ID = DB2AS2
Local database alias = AS2

db2as2@acsprod1:/db2/AS2>db2 "call get_dbsize_info(?,?,?,-1)"

Value of output parameters
-----
Parameter Name : SNAPSHOTTIMESTAMP
Parameter Value : 2014-05-09-22.21.13.645735

Parameter Name : DATABASESIZE
Parameter Value : 356594432376

Parameter Name : DATABASECAPACITY
Parameter Value : 479773184423

Return Status = 0
```

2. 要确定 SAP for DB2 数据库 AS2 的利用大小, 请使用参数 `DATABASESIZE` 的 `Parameter Value`。 在此示例中, 值为 356594432376 个字节。 请将此值转换为 GB:

```
356594432376 / 1024 = 348236750.37 KB
```

```
348236750.37 / 1024 = 340074.95 MB
```

```
340074.95 / 1024 = 332.1 GB
```

在此示例中, 主要受保护 SAP for DB2 数据库的利用大小为 332.1 GB。

3. 对环境中的每个受保护 SAP for DB2 数据库重复步骤 1 和步骤 2。请确保将每个利用大小值转换为 GB。
4. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数，请完成下列步骤：

- a. 将各个受保护数据库的利用大小值 (GB) 相加：

```
[AS2] 332.1 GB
[AS3] 119.62 GB
[AS4] 281.87 GB
[AS5] 518.51 GB
[AS6] 611.79 GB
```

所有受保护 SAP for DB2 数据库的利用大小总计为 1863.89 GB。

- b. 将利用大小总计从 GB 转换为 TB：

$1863.89 \text{ GB} / 1024 = 1.82 \text{ TB}$

- c. 使用下列其中一种方法将受保护 TB 总计与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加：

- 将受保护 TB 总计手动输入到"中央报告工具"中，如第 21 页的第 3 章，『手动测量前端容量』所述。
- 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。将这些结果与自动化"中央报告工具"输出 (TXT/.CSV/.JSON) 相结合，以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。

## Data Protection for SAP HANA

此过程说明如何使用 **select sum** SQLPlus 语句来手动计算前端容量测量。要使用测量脚本来计算此测量，请按第 17 页的第 2 章，『通过脚本来测量前端容量』中的指示信息执行操作。

- 利用大小由针对受保护 SAP HANA 数据库执行的 **select sum** SQLPlus 语句所报告的 **allocated\_page\_size** 选项值确定。您可以使用公用角色来发出 **select sum**。
  - 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
1. 以 SAP HANA 实例所有者 (<SID>ADM) 身份，对环境中的每个主要受保护 SAP HANA 数据库发出 **select sum** SQLPlus 语句。例如：

```
esdhana01:/usr/sap/SUP/HDB00> hdbsql -i 00 -u system -p manager
'select sum(allocated_page_size) from M_CONVERTER_STATISTICS'
```

针对这个 SAP HANA 数据库，这将显示以下输出：

```
esdhana01:/usr/sap/SUP/HDB00> hdbsql -i 00 -u system -p manager
'select sum(allocated_page_size) from M_CONVERTER_STATISTICS'
SUM(ALLOCATED_PAGE_SIZE)
91032388608
1 row selected (overall time 20.633 msec; server time 19.802 msec)
```

2. 要确定 SAP HANA 数据库的利用大小，请使用 **allocated\_page\_size** 的值。在此示例中，值为 91032388608 字节。请将此值转换为 GB：

$91032388608 / 1024 = 89160028 \text{ KB}$

$89160028 / 1024 = 87070 \text{ MB}$

$87070 / 1024 = 85 \text{ GB}$

在此示例中，主要受保护 SAP HANA 数据库的利用大小为 85 GB。

3. 对环境中的每个主要受保护 SAP HANA 数据库重复步骤 1 和步骤 2。请确保将每个利用大小值转换为 GB。
4. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数，请完成下列步骤：

- a. 将各个受保护数据库的利用大小值 (GB) 相加：

```
[HDB00] 85 GB
[HDB01] 195.8 GB
[HDB02] 208.2 GB
[HDB03] 465.5 GB
[HDB04] 118.7 GB
```

所有受保护 SAP HANA 数据库的利用大小总计为 1073.2 GB。

- b. 将利用大小总计从 GB 转换为 TB：

$1073.2 \text{ GB} / 1024 = 1.1 \text{ TB}$

- c. 使用下列其中一种方法将受保护 TB 总计与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加：

- 将受保护 TB 总计手动输入到"中央报告工具"中，如第 21 页的第 3 章，『手动测量前端容量』所述。
- 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。将这些结果与自动化"中央报告工具"输出 (TXT/.CSV/.JSON) 相结合，以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。

## Data Protection for SAP for Oracle

此过程说明如何使用 **select sum** SQLPlus 语句来手动计算前端容量测量。要使用测量脚本来计算此测量，请按第 17 页的第 2 章，『通过脚本来测量前端容量』中的指示信息执行操作。

- 利用大小由针对每个主要受保护 SAP for Oracle 数据库执行的 **select sum** SQLPlus 语句所报告的 dba\_segments 选项大小值确定。
- 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
- 在尝试执行此过程之前，请确保满足下列条件：
  - 正确设置 ORACLE\_SID 环境变量。
  - 要测量的 SAP for Oracle 数据库已打开。

1. 以 Oracle 实例所有者身份，对环境中的主要受保护 SAP for Oracle 数据库发出 **select sum** SQLPlus 语句。例如：

```
SELECT SUM(bytes)/1024/1024 "Meg" FROM dba_segments;
```

针对这个 SAP for Oracle 数据库，这将显示以下输出：



```

bash-3.00$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.1.0.7.0 - Production on Fri May 9 21:51:42 2014

Copyright (c) 1982, 2008, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.7.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> SELECT SUM(bytes)/1024/1024 "Meg" FROM dba_segments;

      Meg
-----
6864275632.351563

```

2. 要确定此数据库的利用大小，请从 dba\_segments 视图进行选择。在此示例中，主要受保护 SAP for Oracle 数据库的利用大小为 6864275632.351563 MB。请将此值转换为 GB：

$6864275632.351563 \text{ MB} / 1024 = 6703394.17 \text{ GB}$

3. 对环境中的每个主要受保护 SAP for Oracle 数据库重复步骤 1 和步骤 2。请确保将每个利用大小值转换为 GB。
4. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数，请完成下列步骤：
  - a. 将各个受保护数据库的利用大小值 (GB) 相加：

```

[FinArch] 6703394.17 GB
[Facilities] 19.62 GB
[InvestA] 86.92 GB
[HRfinan] 108.65 GB
[Consumer] 121.91 GB

```

所有受保护 SAP for Oracle 数据库的利用大小总计为 6703731.27 GB。

- b. 将利用大小总计从 GB 转换为 TB：
 

$6703731.27 \text{ GB} / 1024 = 6546.61 \text{ TB}$
  - c. 使用下列其中一种方法将受保护 TB 总计与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加：
    - 将受保护 TB 总计手动输入到“中央报告工具”中，如第 21 页的第 3 章，『手动测量前端容量』所述。
    - 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。将这些结果与自动化“中央报告工具”输出 (TXT/.CSV/.JSON) 相结合，以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。

## IBM Spectrum Protect Snapshot

IBM Spectrum Protect Snapshot 的前端容量定义为受保护数据库或应用程序的利用大小。

下列过程说明如何手动计算受 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护但未卸载到 IBM Spectrum Protect 的文件系统的前端容量。所有其他 IBM Spectrum Protect Snapshot 前端场景在相应的部分中进行阐述。

# 测量受 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的 Windows 文件系统的前端容量

此过程说明如何使用 **diskpart** 命令来手动计算前端容量测量。要使用测量脚本来计算此测量，请按第 17 页的第 2 章，『通过脚本来测量前端容量』中的指示信息执行操作。

1. 确定 Windows 系统上所有满足下列所有要求的驱动器：
  - 驱动器受 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护。
  - 驱动器的备份未卸载至 IBM Spectrum Protect。
2. 打开命令提示符。确保在选中以管理员身份运行的情况下运行此提示符。
3. 通过在提示符中输入 **diskpart**，启动 Diskpart 命令行实用程序。
4. 发出 **list volume** 命令。例如：  

```
DISKPART> list volume
```

Volume ###	Ltr	Label	Fs	Type	Size	Status	Info
Volume 0	D	GRMSXFRER_E	UDF	CD-ROM	3019 MB	Healthy	
Volume 1	E			DVD-ROM	0 B	No Media	
Volume 2	H			DVD-ROM	0 B	No Media	
Volume 3				Partition	100 MB	Healthy	Offline
Volume 4	C	Local	NTFS	Partition	2000 GB	Healthy	Boot
Volume 5	P	P_DRIVE	NTFS	Partition	14 GB	Healthy	
Volume 6	F	New Volume	NTFS	Partition	350 MB	Healthy	
5. 要确定受保护驱动器的利用大小 (GB)，请完成下列步骤：
  - a. 对受保护驱动器发出 **select volume** 命令。

例如，如果 Volume 4 是受保护驱动器，请发出以下命令：

```
DISKPART> select volume 4
Volume 4 is the selected volume.
```

- b. 发出 **detail volume** 命令。

例如：

```
DISKPART> detail volume
```

Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt
* Disk 0	Online	2001 GB		0 B	

Read-only	: No
Hidden	: No
No Default Drive Letter	: No
Shadow Copy	: No
Offline	: No
BitLocker Encrypted	: No
Installable	: Yes

Volume Capacity	: 2000 GB
Volume Free Space	: 979 GB

- c. 通过从 Volume Capacity 中减去 Volume Free Space，计算受保护驱动器的利用大小 (GB)。

例如：

2000 GB (Volume Capacity) - 979 GB (Volume Free Space) = 1021 GB

**要点：**如果 **detail volume** 命令显示以 MB 为单位的容量，那么您必须将 MB 转换为 GB。将 MB 值除以 1024 即可转换为 GB。

6. 对每个满足步骤 1 中列出的所有要求的驱动器重复步骤 5。
7. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数，请完成下列步骤：
  - a. 假设您正在保护下面 6 个驱动器，请将各个受保护驱动器的利用大小值 (GB) 相加：  

```
[Volume 1] 1021    GB
[Volume 2] 360.2  GB
[Volume 3] 1193.5 GB
[Volume 4] 520    GB
[Volume 5] 806.3  GB
[Volume 6] 244.8  GB
```

所有受保护驱动器的利用大小总计为 4245.8 GB。

- b. 将利用大小总计从 GB 转换为 TB：  
 $4245.8 \text{ GB} / 1024 = 4.01 \text{ TB}$
- c. 使用下列其中一种方法将受保护 TB 总计与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加：
  - 将受保护 TB 总计手动输入到“中央报告工具”中，如第 21 页的第 3 章，『手动测量前端容量』所述。
  - 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。将这些结果与自动化“中央报告工具”输出 (TXT/.CSV/.JSON) 相结合，以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。

## 测量受 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的 Linux 或 UNIX 文件系统的前端容量

此过程说明如何使用 **df** 命令来手动计算前端容量测量。要使用测量脚本来计算此测量，请按第 17 页的第 2 章，『通过脚本来测量前端容量』中的指示信息执行操作。

1. 在受 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护的的文件系统所在的系统上发出以下命令：  

```
df -m
```
2. 确定 Linux 或 UNIX 系统上所有同时满足下列要求的文件系统：
  - 文件系统受 IBM Spectrum Protect Snapshot 保护。
  - 文件系统的备份未卸载至 IBM Spectrum Protect。
3. 针对每个满足步骤 2 中所列要求的文件系统，找到 Used 字段中显示的数值。
4. 将各个受保护文件系统的 Used 值由 MB 转换为 GB。

例如，Used 值为 340074 MB。要转换为 GB，请将此数字除以 1024：

$340074 / 1024 = 332.1 \text{ GB}$

5. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数，请完成下列步骤：
  - a. 将各个受保护文件系统的 Used 值 (GB) 相加：

```

[/dev/hda3] 768.9 GB
[/dev/hda1] 321.4 GB
[/dev/hda2opt] 910.1 GB
[/dev/sda2] 206 GB
[/dev/sdc1] 770.4 GB
[/dev/sdd1] 841.5 GB

```

所有受保护驱动器的利用大小总计为 3818.3 GB。

- b. 将利用大小总计从 GB 转换为 TB:

$3818.3 \text{ GB} / 1024 = 3.73 \text{ TB}$

- c. 使用下列其中一种方法将受保护 TB 总计与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加:

- 将受保护 TB 总计手动输入到"中央报告工具"中, 如第 21 页的第 3 章, 『手动测量前端容量』所述。
- 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。将这些结果与自动化"中央报告工具"输出 (TXT/.CSV/.JSON) 相结合, 以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。

---

## IBM Spectrum Protect for Mail: Data Protection for Microsoft Exchange Server

Data Protection for Microsoft Exchange Server 的前端容量定义为主要受保护 Microsoft Exchange Server 数据库的利用大小。

此过程说明如何使用 **Get-MailboxDatabase -status** 命令来手动计算前端容量测量。要使用测量脚本来计算此测量, 请按第 17 页的第 2 章, 『通过脚本来测量前端容量』中的指示信息执行操作。

- 利用大小由针对每个受保护 Microsoft Exchange Server 2007 (或更高版本) 数据库执行的 **Get-MailboxDatabase -status** 命令所报告的 DatabaseSize 值确定。
- 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
- IBM Spectrum Protect Suite - Front End 仅测量主要受保护 Microsoft Exchange Server 数据库的大小。恢复、副本和临时数据库大小不适用于授权测量。
- 如果使用了 Microsoft Exchange Server 数据库可用性组 (DAG), 那么 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 将仅测量 DAG 主要副本的大小。

1. 对环境中的每个主要受保护 Microsoft Exchange Server 数据库发出 Windows PowerShell 查询。例如:

```

C:\Windows\system32>Get-MailboxDatabase -status | where {$_.Recovery -eq $false }
| select name,databasesize,last*

```

在此示例中, 针对 Microsoft Exchange Server 数据库 Mailbox Database 2117215819 显示了以下大小:

```

Name : Mailbox Database 2117215819
DatabaseSize : 136.1 MB (142,671,872 bytes)
LastFullBackup : 3/27/2014 3:09:47 PM
LastIncrementalBackup :
LastDifferentialBackup :
LastCopyBackup :

```

2. 要确定 Exchange Server 数据库的利用大小, 请使用 DatabaseSize 选项的值。在此示例中, 值为 136.1 MB。 请将此值转换为 GB:

$136.1 \text{ MB} / 1024 = .13 \text{ GB}$

3. 对环境中的每个主要受保护 Microsoft Exchange Server 数据库重复步骤 1 和步骤 2。 请确保将每个利用大小值转换为 GB。
4. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数, 请完成下列步骤:
  - a. 将各个受保护数据库的利用大小值 (GB) 相加:

```
[Mailbox Database 2117215819] .13 GB
[Mailbox Database02] 9.62 GB
[Mailbox Database03] 12.92 GB
[Mailbox Database04] 18.65 GB
[Mailbox Database05] 11.91 GB
```

所有受保护 Microsoft Exchange Server 数据库的利用大小总计为 53.23 GB。

- b. 将利用大小总计从 GB 转换为 TB:  
 $53.23 \text{ GB} / 1024 = .05 \text{ TB}$
- c. 使用下列其中一种方法将受保护 TB 总计与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加:
  - 将受保护 TB 总计手动输入到"中央报告工具"中, 如第 21 页的第 3 章, 『手动测量前端容量』所述。
  - 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。 将这些结果与自动化"中央报告工具"输出 (TXT/.CSV/.JSON) 相结合, 以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。

---

## IBM Spectrum Protect for Space Management

最佳实践是, 在使用 IBM Spectrum Protect for Space Management 迁移文件之前, 先备份这些文件。 因此, IBM Spectrum Protect Suite - Front End 将测量 IBM Spectrum Protect for Space Management 所管理的系统的活动备份。 IBM Spectrum Protect Extended Edition 活动备份将用于此测量。

此过程说明如何使用 **dsmdf** 命令来手动计算前端容量测量。 要使用测量脚本来计算此测量, 请按第 17 页的第 2 章, 『通过脚本来测量前端容量』中的指示信息执行操作。

如果您不备份通过 Hierarchical Storage Management 迁移的文件, 那么将使用所迁移文件的迁移前大小和迁移后大小。要计算迁移前文件的前端容量测量, 请完成下列步骤:

1. 以 root 用户身份, 对每个受管文件系统运行 **dsmdf -detail file system mount point** 命令。 例如:

```
root@blackpearl > dsmdf -detail /gpfs1
```

```
HSM Filesystem:      /gpfs1
FS State:            active
Migrated Size:       1024000
Premigrated Size:    43856
Migrated Files:      10323
Premigrated Files:   2003000
Unused Inodes:       472554
Free Size:           485286400
```

2. 要确定迁移后文件的大小，请使用 Migrated Size 和 Premigrated Size 中指示的值。 请将此值转换为 GB：

Migrated Size: 1024000 KB / 1024 / 1024 = 0.98 GB

Premigrated Size: 43856 KB / 1024 / 1024 = 0.42 GB

Sum: 0.98 GB + 0.42 GB = 1.4 GB

在此示例中，值为 1.4 GB。

3. 对迁移的每个文件系统重复步骤 1 和步骤 2。 请确保将每个迁移前大小值转换为 GB。
4. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数，请完成下列步骤：

- a. 将迁移的每个文件系统的迁移前大小值和迁移后大小值 (GB) 相加：

```
[gpfs1] 1.4 GB
[gpfs3] 1018.75 GB
[fs4] 78.55 GB
[fs5] 109.18 GB
[fs6] 273.99 GB
[fs7] 206.80 GB
```

迁移的所有文件系统的迁移前大小和迁移后大小总计为 1688.67 GB。

- b. 将大小总计从 GB 转换为 TB：

1688.67 GB / 1024 = 1.65 TB

- c. 使用下列其中一种方法将受保护 TB 总计与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加：
  - 将受保护 TB 总计手动输入到"中央报告工具"中，如第 21 页的第 3 章，『手动测量前端容量』所述。
  - 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。 将这些结果与自动化"中央报告工具"输出 (TXT/.CSV/.JSON) 相结合，以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。

---

## IBM Spectrum Protect for SAN

IBM Spectrum Protect for SAN 使客户机系统能够直接向连接到存储区域网络 (SAN) 的存储设备写入数据或者直接从这些存储设备中读取数据。 IBM Spectrum Protect for SAN 所允许读写的数据已由 IBM Spectrum Protect 客户机保护和测量。因此，不必测量 IBM Spectrum Protect for SAN 即可进行 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权。

---

## IBM Spectrum Protect for Virtual Environments: Data Protection for VMware

Data Protection for VMware 的前端容量定义为受保护虚拟机的利用大小。

此过程说明如何使用 VMware vSphere PowerCLI **get-vm** 命令来手动计算前端容量测量。 要使用测量脚本来计算此测量，请按第 17 页的第 2 章，『通过脚本来测量前端容量』中的指示信息执行操作。

- 通过使用下列任何一个 VMware 接口，可以确定利用大小：

- 针对每个受保护虚拟机执行的 VMware vSphere PowerCLI **get-vm** 命令所报告的 UsedSpaceGB 值。
- 在每个受保护虚拟机的"VMware 视图管理器"界面的虚拟机属性"资源"对话框中显示的已用存储量值。
- UsedSpaceGB 和已用存储量值显示虚拟机目录中的虚拟机文件所占用的空间：配置文件、日志文件、VMDK 文件及快照文件都是此类文件的示例。虚拟机启动时，UsedSpaceGB 值和已用存储量值将发生更改。发生这种小幅更改的原因是，系统会在虚拟机目录中创建交换文件，而虚拟机关闭时，这些文件将消失。


当 Data Protection for VMware 保护的虚拟机包含也在运行备份操作的文件系统代理程序或特定于应用程序的代理程序时，将发生下列情况：

- 针对正在运行文件系统代理程序或特定于应用程序的代理程序的虚拟机，测量的 TB 数目还将通过文件系统客户机的活动备份测量进行报告，或者通过用于测量受保护应用程序数据的过程进行报告。
- 您可以除去针对文件系统客户机或受保护应用程序数据报告的测量；通过 Data Protection for VMware 测量收集的数据包括此数据。

如果您使用 Data Protection for VMware 来保护虚拟主机上的所有虚拟机，那么可以使用以下 VMware vSphere PowerCLI **get-vm** 命令来汇总所有受保护虚拟机的利用大小：

```
PowerCLI C:\Program Files\VMware\Infrastructure\vSphere PowerCLI> get-vm | measure
-property UsedSpaceGB -Sum
```

在此示例中：



此虚拟主机上全部 622 个受保护虚拟机的利用大小为 36 TB：

$$37289 \text{ GB} / 1024 = 36 \text{ TB}$$

要确定单个虚拟机的利用大小，请完成下列步骤：





1. 对环境中的每个受保护 VMware 虚拟机发出 VMware vSphere PowerCLI **get-vm** 命令。 例如：

```
PowerCLI C:\Windows\system32> get-vm "Linux SLES11sp1" | Select Name,
UsedSpaceGB, ProvisionedSpaceGB
```

在此示例中，针对虚拟机 Linux SLES11sp1 显示了以下大小：

Name	UsedSpaceGB	ProvisionedSpaceGB
Linux SLES11sp1	10.62144	21.04624

可选择将这些大小显示在 VMware 管理器界面的虚拟机属性"资源"对话框中：

Resources		
Consumed Host CPU:		418 MHz
Consumed Host Memory:		361.00 MB
Active Guest Memory:		133.00 MB
	Refresh Storage Usage	
Provisioned Storage:		21.05 GB
Not-shared Storage:		10.62 GB
Used Storage:		10.62 GB
Storage	Status	Drive Type
 TSMCVTESX1B:Lo...	 Warning	Non-SSD
<div> <div></div> <div></div> </div>		
Network	Type	Sta
 VM Network	Standard port group	
<div> <div></div> <div></div> </div>		

2. 要确定虚拟机的利用大小，请使用 UsedSpaceGB (VMware vSphere PowerCLI) 或已用存储量 (VMware 管理器界面) 中指示的值。在此示例中，值为 10.62 GB。
3. 对环境中的每个受保护 VMware 虚拟机重复步骤 1 和步骤 2。请确保将每个利用大小值转换为 GB。
4. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数，请完成下列步骤：
  - a. 将各个受保护虚拟机的利用大小 (GB) 相加：
 

```
[Linux SLES11sp1] 10.62 GB
[Linux SLES11sp1_prod] 13.94 GB
[Windows 2012R2] 17.03 GB
[Windows 2012R2_prod] 15.71 GB
[Windows 2012R2_rec] 20.44 GB
```

所有受保护虚拟机的利用大小总计为 77.74 GB。
  - b. 将利用大小总计从 GB 转换为 TB：
 
$$77.74 \text{ GB} / 1024 = .08 \text{ TB}$$
  - c. 使用下列其中一种方法将受保护 TB 总计与整体 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 容量测量相加：
    - 将受保护 TB 总计手动输入到“中央报告工具”中，如第 21 页的第 3 章，『手动测量前端容量』所述。
    - 将受保护 TB 总计输出整合为您选择的格式。将这些结果与自动化“中央报告工具”输出 (.TXT/.CSV/.JSON) 相结合，以表示要通过 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权的 TB 总数。



## 第 6 章 IBM Spectrum Protect API 备份

IBM Spectrum Protect API 备份的前端容量基于受保护数据的类型。

- 对于文件系统备份，此产品对受保护文件的活动备份进行授权。活动备份由最近备份的文件组成。此备份代表将受保护文件复原到最新恢复点时要恢复的数据。
- 对于其他应用程序，此产品对受保护应用程序的利用大小（不包括日志文件）进行授权。

当您测量并非由 IBM Spectrum Protect Data Protection 客户机创建的 IBM Spectrum Protect API 备份的前端容量时，请咨询您的 IBM 代表，以了解可用于测量您所保护的特定应用程序的方法。

例如，要确定受保护 DB2 数据库的前端 TB 数，请完成下列步骤：

1. 以 DB2 实例所有者身份，对环境中的每个受保护 DB2 数据库发出 **GET\_DBSIZE\_INFO** 命令。例如：

```
db2as8@acsprod1:/db2/AS8>db2 "call get_dbsize_info(?,?,?,-1)"
```

在此示例中，针对 DB2 数据库显示了以下大小：

```
db2as8@acsprod1:/db2/AS8>db2 connect to as2

Database Connection Information

Database server      = DB2/AIX64 10.1.2
SQL authorization ID = DB2AS8
Local database alias = AS8

db2as8@acsprod1:/db2/AS8>db2 "call get_dbsize_info(?,?,?,-1)"

Value of output parameters
-----
Parameter Name : SNAPSHOTTIMESTAMP
Parameter Value : 2014-05-09-22.21.13.645735

Parameter Name : DATABASESIZE
Parameter Value : 356594432376

Parameter Name : DATABASECAPACITY
Parameter Value : 479773184423

Return Status = 0
```

2. 要确定 DB2 数据库 AS8 的利用大小，请使用 Parameter Value。在此示例中，值为 356594432376 个字节。请将此值转换为 GB：

```
356594432376 / 1024 = 348236750.37 KB
```

```
348236750.37 / 1024 = 340074.95 MB
```

```
340074.95 / 1024 = 332.1 GB
```

在此示例中，主要受保护 DB2 数据库的利用大小为 332.1 GB。

3. 对环境中的每个受保护 DB2 数据库重复步骤 1 和步骤 2。请确保将每个利用大小值转换为 GB。

4. 要确定 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权所需的前端 TB 数，请完成下列步骤：

- a. 将各个受保护数据库的利用大小值 (GB) 相加：

[AS8] 332.1 GB  
[AS9] 119.62 GB  
[AS10] 281.87 GB  
[AS11] 518.51 GB  
[AS12] 611.79 GB

所有受保护 DB2 数据库的利用大小总计为 1863.89 GB。

- b. 将利用大小总计从 GB 转换为 TB：

$1863.89 \text{ GB} / 1024 = 1.82 \text{ TB}$

---

## 附录. 此版本中不再包含产品的脚本

以下脚本适用于 IBM Spectrum Protect Suite - Front End V8.1 中不再包含的产品。假如您还在使用更低版本的产品，这些脚本是为方便起见才提供的。有关包含这些产品的最后发行版的完整文档，请参阅 V7.1.6 的 *IBM Spectrum Protect Suite Front End Licensing Guide*，站点地址如下：[ftp://public.dhe.ibm.com/storage/tivoli-storage-management/front\\_end\\_capacity\\_measurement\\_tools](ftp://public.dhe.ibm.com/storage/tivoli-storage-management/front_end_capacity_measurement_tools)

### Data Protection for IBM Domino

Data Protection for IBM Domino 的前端容量定义为受保护 IBM Domino 数据库的活动备份的大小。

使用 Data Protection for IBM Domino 测量脚本和"中央报告工具"来测量前端容量。

- 活动备份由每个受保护数据库的最新备份版本组成。此备份代表将受保护数据库恢复到最新恢复点时要恢复的数据。
- 事务日志文件不会包括在 IBM Spectrum Protect Suite - Front End 授权测量中。
- 需要对 IBM Spectrum Protect 管理命令行客户机以及所有包含受保护数据的 IBM Spectrum Protect 服务器具有访问权。
- 如果您已在 IBM Spectrum Protect Extended Edition 测量过程中测量活动 IBM Domino 数据库备份的前端容量，那么无需对 Data Protection for IBM Domino 完成容量测量。

### 语法

Linux

```
dsmfecc-07.pl --tsmusername=user name --tsmpassword=password  
--namespace=NODENAME --directory=output directory
```

Windows

```
dsmfecc-07.ps1 -tsmusername user name -tsmpassword password -namespace  
NODENAME -directory output directory tsminstall client installation directory  
dsmoptpath path and name of client options file
```

### 参数

Linux

每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--tsmusername=admin
```

Windows

每个参数都必须带有一个前置短划线 (-)。每个变量都通过一个空格与参数隔开。例如：

```
-tsmusername admin
```

**tsmusername** *username*

指定用于登录 IBM Spectrum Protect 服务器的用户名。

**tsmpassword *password***

指定用于登录 IBM Spectrum Protect 服务器的用户名的密码。

**namespace *NODENAME***

指定以大写字母表示的 IBM Spectrum Protect 节点名。

**directory output *directory***

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

**tsminstall client *installation directory***

指定 IBM Spectrum Protect 客户机安装目录。

**dsmoptpath *path to client options file***

指定 IBM Spectrum Protect 客户机选项文件的完整路径及名称。

**示例**

**Linux** 此示例使用 IBM Spectrum Protect 节点名 WALTZ 来查询前端容量。输出文件 (.XML) 将写入 /tmp/dsmfecc\_out 目录：

```
> ./dsmfecc-07.pl --tsmusername=admin --tsmpassword=admin --namespace=WALTZ
--directory=/tmp/dsmfecc_out
```

**Windows** 此示例使用 IBM Spectrum Protect 节点名 XORRON 来查询前端容量。输出文件 (.XML) 将写入当前工作目录：

```
> .\dsmfecc-07.ps1 -namespace XORRON -directory . -tsmusername admin -tsmpassword admin
-tsminstall "C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient"
-dsmoptpath "C:\ProgramFiles\Tivoli\TSM\baclient\dsm.FE.opt"
```

**IBM Spectrum Protect Snapshot 保护 VMware 虚拟机**

先决条件：您必须有权运行 IBM Spectrum Protect Snapshot 命令行界面。

**语法**

**Linux**

```
dsmfecc-19.p1 --directory=output directory --fcminstance=instance directory
--fcmprofile=path and name of profile
```

**参数**

**Linux** 每个参数都必须带有两个前置短划线 (--)。每个变量都通过等号 (=) 与参数隔开。等号 (=) 与变量之间没有任何空格。例如：

```
--tsmusername=admin
```

**directory output *directory***

指定一个目录，测量脚本 所生成的输出文件 (.XML) 将置于其中。

**fcminstance *instance directory***

指定包含要测量的虚拟机的 IBM Spectrum Protect Snapshot 实例的目录。

**fcmprofile *path and name of profile***

指定 IBM Spectrum Protect Snapshot 概要文件配置文件的完整路径和名称。

---

## 声明

本信息是为在美国国内供应的产品和服务而编写的。您可以从 IBM 获取此资料的其他语言版本。但是，您可能需要拥有使用该语言的产品或产品版本的副本，才能对其进行访问。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您所在区域当前可获得的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或默示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM® 产品、程序或服务的操作则由用户自行负责。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并不意味着授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面形式将许可查询寄往：

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

有关双字节字符集 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

*Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION"按现状"提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括但不限于默示的有关不侵权、适销和适用于某特定用途的保证。有些管辖区域在某些交易中不允许免除明示或默示的保证。因此本声明可能不适用于您。

本信息可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。本信息将定期更改；这些更改将编入本信息的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 使其能够在独立创建的程序和其它程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 使其能够对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

*IBM Director of Licensing*  
*IBM Corporation*  
*North Castle Drive, MD-NC119*  
*Armonk, NY 10504-1785*  
*US*

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处讨论的性能数据是在特定运行条件下衍生出来的。实际结果可能会有差异。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商处、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品的功能的问题应询问这些产品的供应商。

此信息包含了日常业务运营中使用的数据和报告的示例。要尽可能完整地对它们进行说明，这些示例应包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名称都是虚构的，如有任何与实际商业企业使用的名称和地址类似之处，则纯属巧合。

版权许可证：

本信息包含源语言形式的样本应用程序，用以阐明在不同操作平台上的编程技术。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例尚未在所有条件下经过全面测试。因此，IBM 不能担保或默示这些程序的可靠性、可维护性或功能。这些实例程序"按现状"提供，不附有任何种类的保证。对于因使用样本程序所引起的任何损害，IBM 概不负责。

凡这些样本程序的每份拷贝或其任何部分或任何演绎作品，都必须包括如下版权声明：©（贵公司的名称）（年）。此部分代码是根据 IBM Corp. 的样本程序衍生出来的。© Copyright IBM Corp.（输入年份）。

## 商标

IBM、IBM 徽标和 [ibm.com](http://ibm.com)® 是 International Business Machines Corp., 在全球许多管辖区域的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 页面"Copyright and trademark information"([www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)) 提供了 IBM 商标的最新列表。

Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

Linear Tape-Open、LTO 和 Ultrium 是 HP、IBM Corp. 和 Quantum 在美国和其他国家或地区的商标。

Intel 和 Itanium 是 Intel Corporation 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

Java™ 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Oracle 和/或其子公司的商标或注册商标。

SoftLayer® 是 IBM Company 的子公司 SoftLayer, Inc. 的注册商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家或地区的注册商标。

## 产品文档的条款和条件

只要遵守下列条款和条件，即授予您对这些出版物的使用权限。

### 适用性

这些条款和条件是对 IBM Web 站点的任何使用条款的补充。

### 个人使用

您可以为了个人使用而非商业性使用复制这些出版物，但前提是保留所有专有权声明。未经 IBM 明确许可，不能分发或展示这些出版物或其中任何部分，也不能制作其演绎作品。

### 商业性使用

您仅可在贵公司内部复制、分发和显示这些出版物，但前提是保留所有专有权声明。未经 IBM 的明确许可，您不得制作这些出版物的演绎作品，也不得在贵公司外部复制、分发或显示这些出版物或其部分出版物。IBM.

### 权利

除非本许可权中明确授予，否则不得授予对这些出版物或其中包含的任何信息、数据、软件或其他知识产权的任何许可权、许可证或权利，无论明示的还是默示的。

只要 IBM 认为这些出版物的使用会损害其利益或者 IBM 判定未正确遵守上述指示信息，IBM 将有权撤销本文授予的许可权。

您不可以下载、出口或再出口本信息，除非完全遵守所有适用的法律和法规，包括所有美国出口法律和法规。

IBM 对于这些出版物的内容不作任何保证。这些出版物"按现状"提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括但不限于默示的有关适销、不侵权和适用于某种特定用途的保证。

## 隐私策略注意事项

包括软件即服务解决方案内的 IBM 软件产品（"软件产品"）可能会使用 Cookie 或其他技术来收集产品使用信息，以帮助改善最终用户体验、定制与最终用户的交互或者用于其他目的。在很多情况下，软件产品不会收集任何个人可标识信息。我们的某些软件产品可以帮助您收集个人可标识信息。如果此软件产品使用 cookie 来收集个人可标识信息，那么有关此产品使用 cookie 的特定信息将在下面予以阐述。

此软件产品不使用 cookie 或其他技术来收集个人可标识信息。

如果为此软件产品部署的配置使您作为客户能够通过 cookie 和其他技术从最终用户收集个人可标识信息，那么您应该向自己的法律顾问咨询适用于此类数据收集的任何法律（包括通知和许可的任何需求）。

有关将各种技术（包括 cookie）用于这些目的的更多信息，请参阅 IBM 隐私策略 (<http://www.ibm.com/privacy>)、IBM 在线隐私声明 (<http://www.ibm.com/privacy/details>) 中标题为"Cookies, Web Beacons and Other Technologies"的部分以及" IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement"(<http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>)。







Printed in China